







Reference













Reference



- T_EX は、American Mathematical Society の登録商標です。
- METAFONT は、Addison-Wesley Publishing Company の登録商標です。
- UNIX は、UNIX System Laboratories Inc. の登録商標です。
- その他、本書に登場するシステム名、製品名などは、一般に各社の商標また は登録商標です。本文中では、特に TM、® マークは明記していません。
- TEX: © 1982 Donald E.Knuth
- 日本語 TEX: © 1992 ASCII Corporation
- 縦組日本語 TeX: © 1994 ASCII Corporation, Impress Corporation

本書に添付されたディスク内の各アーカイブファイルについては、各アーカイブファイルごとに定められた配布規定に従って再配布することができます。

X68k Programming Series #3

TEX

$V_{01.2}$ Reference

C O N T E N T

Chapter 1	Environments	1
1.2 ————————————————————————————————————	T _E X の環境変数 FONTMAN 環境変数 PREVIEW 環境変数 PRINT 環境変数 METAFONT の環境変数 makefont の環境変数	6 7 12 17
Chapter 2	Options	23
	TEX のコマンドライン FONTMAN オプション FONTMAN オプション概説 FONTMAN オプション群説	25 25
2.3	PREVIEW オプション • PREVIEW オプション概説 • PREVIEW オプション詳説	39 39
2.4	PRINT オプション PRINT オプション概説 PRINT オプション機説 PRINT オプション詳説 -switch=[string] で使用できるコード	54 54 56
	METAFONT のコマンドライン	94
Chapter 3	Configuration	99
3.1	コンフィギュレーションファイル文法 ■ コンフィギュレーションファイルの文 ■ "文" について ■ "識別子" 定義 ■ 文の "フォーム" ■ FONTMAN のコンフィギュレーションファイル文法	100 102 103
3.2	p3m ファイル p3m ファイル p3m ファイル概要 p3m ファイルです。 p3m ファイルです。 p3m ファイルフォーマット フォントマネージャで定義されるフォントエイリアス	129 129 130
Chapter 4	TEX Fonts	.33
4.1	特殊記号 ・主に文章中で利用する記号	

	数学記号135
4.2	ポイント別文字サイズ比較140
4.3	Font Tables
	 フォントテーブルの参照にあたって 148 Font Tables 148
Index	177

iv



Environments

X680x0 版の $T_{E}X$ システムは、いくつかの環境変数を参照します。これらの環境変数には、UNIX 上で動作するオリジナルの $T_{E}X$ から受け継がれたもののほか、インストール作業などの効率化の観点から提案されたものまで含まれます。本章では、このような一連の環境変数を、 $T_{E}X$ 、フォントマネージャ、プレビューア、プリンタドライバ、METAFONT、makefont という、それぞれの実行環境ごとに説明することにしましょう。

1.1 ······T_EX の環境変数

T_FX は、以下の環境変数を参照します。

TEXFORMATS fmt ファイルの検索パスの指定
 TEXINPUTS 入力ファイルの検索パスの指定
 TEXFONTS tfm ファイルの検索パスの指定
 TEXPOOL ptex.pool の検索パスの指定
 TEXEDIT 連動するエディタの指定

本書の添付ディスクのインストーラでインストールを行った場合、これらの環境変数は適切に設定されていますから、TeX の動作について十分な知識がないうちに、これらの環境変数の設定を変更するのは避けてください。トラブルの原因になります。

なお、 T_{EX} は "\" (" ξ ") をパスの区切りとして認識しませんので、ディレクトリを指定するためには "\" (" ξ ") のかわりに "/" を用いなければなりません。

TEXFORMATS fmt ファイルの検索パスの指定

解説: カレントディレクトリに fmt ファイルが発見できなかった場合に検索 するディレクトリを指定します。";"で区切ることで、複数のパスを 指定することができます。

A>set TEXFORMATS=A:/MYFMTO;B:/MYFMT1/LOCAL

TEXINPUTS 入力ファイルの検索パスの指定

解説: コマンドラインやコントロール・シーケンス "\input" で指定されたファイルを検索するディレクトリを指定します。";"で区切ることで、複数のパスを指定することができます。

A>set TEXINPUTS=A:/MYINPUT;B:/INPUT/LOCAL

TEXFONTS tfm ファイルの検索パスの指定

解説: TEX で使うフォントの情報が記述されている tfm ファイルを検索するディレクトリを指定します。";"で区切ることで、複数のパスを指定することができます。

A>set TEXFONTS=A:/MYFONTS;B:/FONT/LOCAL

TEXPOOL ptex.pool の検索パスの指定

解説: T_EX の実行ファイルが必要とする ptex.pool を検索するディレクト リを指定します。

ptex.pool は、TeX の実行ファイルがエラーメッセージやエラーに関する詳細な情報を出力する際に必要とするファイルです。initex.x によって fmt ファイルを作成する時点で fmt ファイル内に読み込まれます。このため、環境変数 TEXPOOL の設定は initex.x の実行時にのみ必要とされますので、fmt ファイルを頻繁につくらない人は必要なときだけ指定しても実用上問題ありません。

A>set TEXPOOL=A:/POOLDIR

TEXEDIT 連動するエディタの指定

解説: T_{EX} は、処理するソースにエラーを発見すると、対話的に作成者の指示を仰ぎますが、そのとき "e"を入力することでエディタの起動、および処理中ファイルの当該行へのジャンプを指示し、 T_{EX} を終了させることができます。

そのとき使用するエディタを、この環境変数で指定します。指定の書 式は、

set TEXEDIT=エディタ名称 %s 行指定オプション %d

です。%s の部分はエラーを起こしたソースファイル名称に、%d の部分はエラーが起こった行番号に、それぞれ展開され、この 2 つの引数を「エディタ名称」で指定されたエディタに渡します。

この環境変数は、 T_{EX} 内部で C 言語の sprintf 関数にそのまま渡されます。誤った指定を行った場合には、バスエラーやアドレスエラーを引き起こしますので注意してください。 T_{EX} では安全に実行可能かどうかをチェックしていません。

A>set TEXEDIT=emx %s -g%d

1.2 ······FONTMAN 環境変数

フォントマネージャで利用する環境変数は "TEXHOME" ひとつだけです。

TEXHOME TEX の HOME ディレクトリ

解説: フォントマネージャが参照するファイルは、おおむね、この環境変数 が指し示すディレクトリ内に置きます。

この環境変数の内容が、たとえば D:\tex だとすると、フォントマネージャの存在するディレクトリは D:\tex\fontman であり、ドキュメントは D:\tex\fontman\doc に入っているということになります。なお、このような、環境変数の内容にもとづいてコンフィギュレーションファイル内で相対的なパスを記述するときは、いちいち環境変数の内容を書かずに、直接 \$env[TEXHOME]\fontman とか\$env[TEXHOME]\fontman\doc と書きます。

1.3 ······ PREVIEW 環境変数

プレビューアで利用する環境変数は、以下のとおりです。

TEXHOME T_EX の HOME ディレクトリ

• TEXPKS T_FX の pk ファイルを収めるディレクトリ

• PREVIEW.CFG プレビューアのコンフィギュレーションファイル

● PREVIEW.P2M FONTMAN Ver.2 への変換ファイル

PREVIEW.P3M FONTMAN Ver.3 への変換ファイル

TEXHOME TEX O HOME ディレクトリ

解説: プレビューアが参照するファイルは、おおむね、この環境変数が指し 示すディレクトリ内に置きます。

この環境変数の内容が、たとえば D:\tex だとすると、プレビューアのコンフィギュレーションファイルのデフォルトは D:\tex\preview.cfg ということになりますし、プレビューアのドキュメントは D:\tex\drivers\doc に入っているということになります。

なお、このような、環境変数の内容にもとづいて相対的なパスを記述するときは、いちいち環境変数の内容を書かずに、直接%TEXHOME%\preview.cfg や%TEXHOME%\drivers\doc と書きます。

TEXPKS TEX の pk ファイルを収めるディレクトリ

解説: pk フォントを入れたディレクトリは、デフォルトでは %TEXHOME% \fonts です。このときプレビューアは、%TEXHOME%\fonts 配下の、 〈フォント名〉. 〈dpi〉 pk というファイル、および dpi 値を表す 4 文字以下の数字からなるサブディレクトリ内の 〈フォント名〉. pk というファイルを探します。たとえば、118dpi の cmr10 の pk フォントは、%TEXHOME%\fonts\cmr10.118pk あるいは %TEXHOME%\fonts\118\cmr10.pk というフルパスでアクセスされます。

もし、これを別のパスを参照するように変更したい場合は、環境変数 TEXPKS に絶対パスをセットします。このとき、セミコロン";"で区 切って複数のパスを指定することも可能です。

PREVIEW.CFG プレビューアのコンフィギュレーションファイル

解説: プレビューアのコンフィギュレーションファイルは、デフォルトでは %TEXHOME%\preview.cfg です。このファイル名や格納ディレクトリ を変更する場合、環境変数 PREVIEW.CFG にフルパスで指定します。 たとえば、ファイル名を MyPreview.cnf に変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-1 の 1 行を追加します。

List 1-1 ● 環境変数 PREVIEW.CFG の設定例 (1)

1: set PREVIEW.CFG=%TEXHOME%\MyPreview.cnf

また、格納ディレクトリを %TEXHOME% のサブディレクトリ configs に変更したい場合、TeXenv.bat に List 1-2 の 1 行を追加します。

List 1-2 e 環境変数 PREVIEW.CFG の設定例 (2)

1: set PREVIEW.CFG=%TEXHOME%\configs\preview.cfg

格納ディレクトリもファイル名も変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-3 のような 1 行を追加します。

List 1-3 e 環境変数 PREVIEW.CFG の設定例 (3)

1: set PREVIEW.CFG=A:\etc\dvi2dsp.cfg

なお、環境変数 PREVIEW_CFG にも同じ効果がありますが、プレビューアは PREVIEW.CFG → PREVIEW_CFG の順番でファイルを参照しますので、環境変数 PREVIEW.CFG の設定が優先されます。

PREVIEW.P2M FONTMAN Ver.2 への変換ファイル

1)FONTMAN Ver.2 は、 本書には添付されていま せん。 解説: FONTMAN Ver.2¹⁾を利用する場合、プレビューアは preview.p2m ファイルを必要とします。このときプレビューアは、デフォルトでは カレントディレクトリの preview.p2m を、もしカレントディレクト リになければ %TEXHOME% の preview.p2m を参照します。

このファイル名や格納ディレクトリを変更する場合、環境変数 PREVIEW.P2M にフルパスでこれを指定します。

たとえば、ファイル名を MyPreview.p2m に変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-4 の 1 行を追加します。

List 1-4 ● 環境変数 PREVIEW.P2M の設定例 (1)

1: set PREVIEW.P2M=%TEXHOME%\MyPreview.p2m

また、格納ディレクトリを %TEXHOME% のサブディレクトリ configs に変更したい場合、TeXenv.bat に List 1-5 の 1 行を追加します。

List 1-5 ● 環境変数 PREVIEW.P2M の設定例 (2)

1: set PREVIEW.P2M=%TEXHOME%\configs\preview.p2m

格納ディレクトリもファイル名も変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-6 のような 1 行を追加します。

List 1-6 ● 環境変数 PREVIEW.P2M の設定例 (3)

1: set PREVIEW.P2M=A:\etc\dvi2dsp.p2m

なお、環境変数 PREVIEW_P2M にも同じ効果がありますが、プレビューアは PREVIEW.P2M → PREVIEW_P2M の順に参照しますので、環境変数 PREVIEW.P2M の設定が優先されます²⁾。

2)いうまでもありませんが、 プレビューア実行時に、 オプション -pk2fontman が指定された場合には、 オプションの設定が優先 されます。

PREVIEW.P3M FONTMAN Ver.3 への変換ファイル

解説: FONTMAN Ver.3 を利用する場合、プレビューアは preview.p3m ファイルを必要とします。プレビューアは、デフォルトではカレントディレクトリの preview.p3m を、もしカレントディレクトリになければ %TEXHOME% の preview.p3m を参照します。

このファイル名や格納ディレクトリを変更する場合、環境変数 PREVIEW.P3M にフルパスで指定してください。

たとえば、ファイル名を MyPreview.p3m に変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-7 の 1 行を追加します。

List 1-7 ● 環境変数 PREVIEW.P3M の設定例 (1)

1: set PREVIEW.P3M=%TEXHOME%\MyPreview.p3m

また、格納ディレクトリを T_{EX} のサブディレクトリ configs に変更したい場合、 T_{EX} に List 1-8 の 1 行を追加します。

List 1-8 ● 環境変数 PREVIEW.P3M の設定例 (2)

1: set PREVIEW.P3M=%TEXHOME%\configs\preview.p3m

格納ディレクトリもファイル名も変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-9 のような 1 行を追加します。

List 1-9 ● 環境変数 PREVIEW.P3M の設定例 (3)

1: set PREVIEW.P3M=A:\etc\dvi2dsp.p3m

なお、環境変数 PREVIEW_P3M にも同じ効果がありますが、プレビューアは PREVIEW.P3M → PREVIEW_P3M の順に参照しますので、環境変数 PREVIEW.P3M の設定が優先されます³)。

3)いうまでもありませんが、 プレビューア実行時に、 オプション -pk3fontman が指定された場合には、 オプションの設定が優先 されます。

1.4 ······ PRINT 環境変数

プリンタドライバで利用する環境変数は、以下のとおりです。

	TEXHOME	TEX の HOME ディレクトリ
•	TEXPKS	TeX の pk ファイルを収めるディレクトリ
•	PRINT.CFG	プリンタドライバのコンフィギュレーションファイル
•	PRINT.P2M	FONTMAN Ver.2 への変換ファイル
•	PRINT.P3M	FONTMAN Ver.3 への変換ファイル

TEXHOME TEX の HOME ディレクトリ

解説: プリンタドライバが参照するファイルは、おおむね、この環境変数が 指し示すディレクトリ内に置きます。

この環境変数の内容が、たとえば D:\tex だとすると、プリンタドライバのコンフィギュレーションファイルのデフォルトは D:\tex\print.cfg ということになりますし、ドキュメントは D:\tex\drivers\doc に入っているということになります。

なお、このような、環境変数の内容にもとづいて相対的なパスを記述するときは、いちいち環境変数の内容を書かずに、直接%TEXHOME%\print.cfgや%TEXHOME%\drivers\docと書きます。

TEXPKS TeX の pk ファイルを収めるディレクトリ

解説: pk フォントを入れたディレクトリは、デフォルトでは %TEXHOME% \fonts です。このときプリンタドライバは、%TEXHOME%\fonts 配下の、〈フォント名〉.〈dpi〉pk というファイル、および dpi 値を表す 4 文字以下の数字からなるサブディレクトリ内の〈フォント名〉.pk というファイルを探します。たとえば、360dpi のcmr10 の pk フォントは、%TEXHOME%\fonts\cmr10.360pk あるいは %TEXHOME%\fonts\360\cmr10.pk というフルパスでアクセスされます。

もし、これを別のパスを参照するように変更したい場合は、環境変数 TEXPKS に絶対パスをセットします。このとき、セミコロン";"で区 切って複数のパスを指定することも可能です。

PRINT.CFG プリンタドライバのコンフィギュレーションファイル

解説: プリンタドライバのコンフィギュレーションファイルは、デフォルトでは %TEXHOME%\print.cfg です。このファイル名や格納ディレクトリを変更する場合、環境変数 PRINT.CFG にフルパスで指定します。たとえば、ファイル名を MyPrint.cnf に変えたい場合、TeXenv.batに List 1-10 の 1 行を追加します。

List 1-10 ● 環境変数 PRINT.CFG の設定例 (1)

1: set PRINT.CFG=%TEXHOME%\MyPrint.cnf

また、格納ディレクトリを %TEXHOME% のサブディレクトリ configs に変更したい場合、TeXenv.bat に List 1-11 の 1 行を追加します。

List 1-11 • 環境変数 PRINT.CFG の設定例 (2)

1: set PRINT.CFG=%TEXHOME%\configs\print.cfg

格納ディレクトリもファイル名も変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-12 のような 1 行を追加します。

List 1-12 ● 環境変数 PRINT.CFG の設定例 (3)

1: set PRINT.CFG=A:\etc\dvi2dsp.cfg

なお、環境変数 PRINT_CFG にも同じ効果がありますが、プリンタドライバは PRINT.CFG → PRINT_CFG の順番でファイルを参照しますので、環境変数 PRINT.CFG の設定が優先されます。

PRINT.P2M FONTMAN Ver.2 への変換ファイル

ኛ説: FONTMAN Ver.2¹⁾を利用する場合、プリンタドライバは print.p2m ファイルを必要とします。このときプリンタドライバは、デフォルトではカレントディレクトリの print.p2m を、もしカレントディレクトリになければ %TEXHOME% の print.p2m を参照します。

このファイル名や格納ディレクトリを変更する場合、環境変数 PRINT.P2M にフルパスでこれを指定します。

たとえば、ファイル名を MyPrint.p2m に変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-13 の 1 行を追加します。

List 1-13 ● 環境変数 PRINT.P2M の設定例 (1)

1: set PRINT.P2M=%TEXHOME%\MyPrint.p2m

また、格納ディレクトリを %TEXHOME% のサブディレクトリ configs に変更したい場合、TeXenv.bat に List 1-14 の 1 行を追加します。

List 1-14 • 環境変数 PRINT.P2M の設定例 (2)

1: set PRINT.P2M=%TEXHOME%\configs\print.p2m

格納ディレクトリもファイル名も変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-15 のような 1 行を追加します。

List 1-15 ● 環境変数 PRINT.P2M の設定例 (3)

1: set PRINT.P2M=A:\etc\dvi2dsp.p2m

なお、環境変数 PRINT_P2M にも同じ効果がありますが、プリンタドライバは PRINT.P2M → PRINT_P2M の順に参照しますので、環境変数 PRINT.P2M の設定が優先されます²⁾。

1)FONTMAN Ver.2 は、 本書には添付されていま せん。

2)いうまでもありませんが、プリンタドライバ 実行時に、オプション -pk2fontman が指定された場合には、オプションの設定が優先されます。

PRINT.P3M FONTMAN Ver.3 への変換ファイル

解説: FONTMAN Ver.3 を利用する場合、プリンタドライバは print.p3m ファイルを必要とします。プリンタドライバは、デフォルトではカレントディレクトリの print.p3m を、もしカレントディレクトリになければ %TEXHOME% の print.p3m を参照します。

このファイル名や格納ディレクトリを変更する場合、環境変数 PRINT.P3M にフルパスで指定してください。

たとえば、ファイル名を MyPrint.p3m に変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-16 の 1 行を追加します。

List 1-16 ● 環境変数 PRINT.P3M の設定例 (1)

1: set PRINT.P3M=%TEXHOME%\MyPrint.p3m

また、格納ディレクトリを T_EX のサブディレクトリ configs に変更 したい場合、TeXenv.bat に List 1-17 の 1 行を追加します。

List 1-17 ● 環境変数 PRINT.P3M の設定例 (2)

1: set PRINT.P3M=%TEXHOME%\configs\print.p3m

格納ディレクトリもファイル名も変えたい場合、TeXenv.bat に List 1-18 のような 1 行を追加します。

List 1-18 • 環境変数 PRINT.P3M の設定例 (3)

1: set PRINT.P3M=A:\etc\dvi2dsp.p3m

なお、環境変数 PRINT_P3M にも同じ効果がありますが、プリンタド ライバは PRINT.P3M → PRINT_P3M の順に参照しますので、環境変 数 PRINT.P3M の設定が優先されます³⁾。

3)いうまでもありませんが、プリンタドライバ 実行時に、オプション -pk3fontman が指定された場合には、オプショ ンの設定が優先されます。

1.5 ······ METAFONT の環境変数

METAFONT は以下の環境変数を参照します。

- MFBASES base ファイルの検索パスの指定
- MFINPUTS 入力ファイルの検索パスの指定
- MFPOOL mf.pool の検索パスの指定

本書の添付ディスクのインストーラでインストールした場合、これらの環境変数は適切に設定されていますから、METAFONTの動作について十分な知識がないうちにこれらの環境変数を変更することは避けてください。トラブルの原因になります。

なお、METAFONT は "\" ("*") をパスの区切りとしては解釈しませんので、ディレクトリを指定するためには "\" ("*") のかわりに "/" を用いなければなりません。

MFBASES base ファイルの検索パスの指定

解説: ファイル名の先頭に"&"を付加することでコマンドラインから指定された base ファイル (第2.5節「METAFONT のコマンドライン」 (p.94)で詳説)を検索するディレクトリを指定します。";"で区切ることで複数のパスを指定することができます。

A>set MFBASES=A:/MYBASE;B:/MBASE1/LOCALBASE

MFINPUTS 入力ファイルの検索パスの指定

解説: コマンドラインやコントロール・シーケンス "\input" で指定された ファイルを検索するディレクトリを指定します。";" で区切ることで 複数のパスを指定することができます。

A>set MFINPUTS=A:/MYMFINPUT;B:/MINPUT/LOCALINPUT

MFPOOL mf.pool の検索パスの指定

解説: METAFONT の実行ファイルが必要とする mf.pool を検索するディレクトリを指定します。

mf.pool は、METAFONT の実行ファイルがエラーメッセージやエラーに関する詳細な情報を出力する際に必要とするファイルで、inimf.xによって base ファイルを作成する時点で base ファイル内に読み込まれてしまいます。このため、環境変数 MFPOOL の設定は inimf.x の実行時にのみ必要とされますので、base ファイルを頻繁につくらない方は必要なときだけ指定しても実用上問題ありません。

A>set MFPOOL=A:/POOLDIR

1.6 ······ makefont の環境変数

makefont.x が使用する環境変数には、

MFHOME METAFONT の HOME ディレクトリ

• MFBASES base ファイルの収められているディレクトリ

• MFINPUTS METAFONT ソースファイルの収められているディレクトリ

があります。

これらの環境変数が設定されていないときには、本書のインストーラで作成される環境で動作します。環境の変更、追加をした場合、これらの環境変数を指定してください。

MFHOME METAFONT O HOME ディレクトリ

解説: makefont.x が参照するファイルは、基本的にこの環境変数が示すディレクトリ配下におきます。具体的にいえば、環境変数 MFHOME には、METAFONT システムのルートディレクトリを指定します。たとえば、本書の添付ディスク付属のインストーラで「一括インストール」¹⁾を行った場合、環境変数 MFHOME には %TEXHOME%/mf が設定されることになります。

 本書『Vol.1 — User's Guide 編』の第 2.2.3 項「一括インストール」 (p.32) 参照。

MFBASES METAFONT の base ファイルのディレクトリ

解説: METAFONT が参照するファイル cmplain.base, local.mf の存在するディレクトリを指定します。この環境変数が指定されていない場合は、環境変数 MFHOME で指定されているディレクトリ下の bases ディレクトリからファイルを探します。本書のインストーラでインストールした環境なら、この環境変数の指定は不要です。

MFINPUTS METAFONT ソースファイルのディレクトリ

解説: makefont.x は、この環境変数が設定されていない場合、環境変数 MFHOME で示されるディレクトリ配下にある、以下に示すディレクト リから METAFONT ソースファイルを探しますが、この環境変数が指 定されている場合、そのディレクトリからソースファイルを探すよう になります。本書のインストーラでインストールした環境なら、この 環境変数の指定は不要です。

- O cmfonts
- LaTeXfonts
- utilityfonts\bases
- O utilityfonts\black
- utilityfonts\gray
- utilityfonts\half
- O utilityfonts\logo
- O utilityfonts\manualfonts
- Utilityfonts\mfbook
- O utilityfonts\slant
- O otherfonts

WINDSER AND STREET OF MARK TO THE REST AND THE PARTY OF T

The of the land and and made a few total section in a section of the section of t

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

T-FORE

tent For

meand/admalestralists

Stele/aborty in the

ming/stitus by to be Ne

The state of the s

role following by to fire of

milwe Lunda Linda.



Options

本章では、 T_EX 、フォントマネージャ、プレビューア、プリンタドライバ、METAFONT、makefont という、それぞれの実行環境ごとに、実行ファイルのコマンドラインから入力した文字列引数の解釈について、あるいは、コマンドラインから指定することができる実行ファイルのオプション引数について説明します。

2.1 ····· T_EX のコマンドライン

TEX の基本的な実行形式である initex.x と virtex.x のコマンドライン解釈について簡単に説明しておきます。

initex.x と virtex.x には通常のプログラムでコマンドラインから指定するオプションは存在しません。コマンドライン文字列は、そのまま T_EX への入力文字として扱われます。

たとえば、コマンドラインから次のように入力したとします。

A> initex test.tex

この入力は、一見すれば test.tex をコマンドラインの引数として渡したように見えますが、これはただ単に、

A> initex
This is pTeX, C Version 2.99 j1.7 p1.0.9F EW (INITEX)
**test.tex

としたのとまったく等価になります。コマンドラインからの入力は、そのまま TrX の入力として扱われる点に注意してください。

 T_{EX} では、"&"を先頭に持つ最初のコマンドライン引数のみ、特別の意味を持ちます。"&"のあとに続く文字列には、initex.xで作成した拡張子 .fmtのファイルを指定します。詳しくは、Vol.1 — User's Guide 編』の第 1.2.3 項「 T_{EX} の種類と実行ファイル」(p.10) を参照してください。

なお、再三述べたように、 T_{EX} は "\" ("¥") をパスの区切りとは解釈しませんので、コマンドラインからディレクトリ付きのファイルネームを渡す場合は "\" ("¥") のかわりに "/" を使用してください。

2.2 ······ FONTMAN オプション

2.2.1 FONTMAN オプション概説

フォントマネージャには、動作を指示するためのサブコマンドとしてのオプションが 6 つ¹⁾と、デバッグ情報を表示するためのオプションが 2 つあります。 サブコマンドとしてのオプションには、以下のものがあります。

オプションを指定しない場合も含む。

- なし 通常登録
- -1 すべての登録フォントエイリアス・ネームの表示
- -a すべての登録フォントエイリアスの表示
- -n すべての登録フォントネームの表示
- -i 登録フォントドライバの情報表示
- -r フォントドライバを1レベル解除する

"-i"に関しては、指定する引数によって動作が若干異なります。

フォントドライバの登録に失敗した場合には、デバッグ情報を表示しながら登録を行えば、どこが間違っているのかを知る手がかりになります。そのために 2 つの追加オプションが用意されています。

- -v コンフィギュレーションファイルの行内容を逐次表示
- -V -v の表示に加えてマクロ展開後の行内容も逐次表示

2.2.2 FONTMAN オプション詳説

以下、各オプションについて、詳しく説明します。

引数なし フォントマネージャ常駐

書式: fontman

機能: フォントマネージャを常駐させます。

解説: フォントマネージャを常駐させるだけです。

通常は、次に述べるように、コンフィギュレーションファイルを指定 することによってフォントの登録も同時に行いますから、この方法に

よって起動することは、まずないでしょう。

〈コンフィギュレーションファイル名〉

フォントマネージャ常駐 & フォント登録

書式: fontman 〈コンフィギュレーションファイル名〉

機能: フォントマネージャを常駐させ、フォントを登録します。

解説: 第3.1節「コンフィギュレーションファイル文法」(p.100)で説明するコンフィギュレーションファイルを指定してフォントマネージャを常駐させ、コンフィギュレーションファイルの指示内容に従ってフォントを登録していきます。フォントマネージャの基本的な登録方法です。付加オプションとして、"-v"か"-V"を併用できます(後述)。わかりやすいように、コンフィギュレーションファイルの拡張子は.fmに統一してください。たとえば、mincho.fm などとします。添付ディスクのコンフィギュレーションファイルは myfonts.fm という名前ですから、これを使ってフォントマネージャを常駐させるには、次のようにします。

A>fontman myfonts.fm X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92 by E x t (T.Kawamoto) フォントマネージャが常駐しました。 コンフィギュレーションを読み込みます。 ドライバを登録します。 ジェネレータ : A:/usr/local/TeX/fontman/jxl4.sys -g -o 0 -p A:/usr/local/TeX/jx14 常駐しました。(font ID = \$0001) ジェネレータ : A:/usr/local/TeX/fontman/jxl4.sys -m -o 0 -p A:/usr/local/TeX/jx14 常駐しました。(font ID = \$0002) フィルタ : A:/usr/local/TeX/fontman/smooth.sys -s 256 -p 16 常駐しました。(font ID = \$0003 , 親 font ID = \$0000) フィルタ: A:/usr/local/TeX/fontman/totex.sys -j A:/usr/local/TeX/fonts/goth10.tfm -e A:/usr/local/TeX/dump 常駐しました。(font ID = \$0004, 親 font ID = \$0003) フィルタ: A:/usr/local/TeX/fontman/smooth.sys -s 256 -p 24 常駐しました。(font ID = \$0005 , 親 font ID = \$0000) フィルタ : A:/usr/local/TeX/fontman/totex.sys -j A:/usr/local/TeX/fonts/min10.tfm -e A:/usr/local/TeX/dump

なお、この実行例は、アスキーの『パーソナル日本語 TeX フォントライブラリ』の JXL4 フォーマットフォントを使用した場合のものです。他のフォントを使用している方は表示内容が異なります。

登録は正常終了しました。

A>

常駐しました。(font ID = \$0006, 親 font ID = \$0005)

フォントドライバの登録は何回でも実行することができますが、2回 目以降、フォントマネージャの常駐自体を重ねて行うことはしません。 この場合、フォントの追加登録だけを行います。その際、同じ名前の フォントがあった場合には上書きされます。なお、この方法でのフォ ントの追加登録は32回まで行えます。

-v 〈コンフィギュレーションファイル名〉

フォントマネージャ常駐 & フォント登録

書式: fontman -v 〈コンフィギュレーションファイル名〉

機能: フォントマネージャを常駐させ、フォントを登録します。

解説: 第3.1節「コンフィギュレーションファイル文法」(p.100)で説明する コンフィギュレーションファイルを指定してフォントマネージャを常 駐させ、コンフィギュレーションファイルの指示内容に従ってフォン トを登録していきます。

"-v"オプションを指定した場合は、読み込んだコンフィギュレーションファイルの行内容を逐次表示します。

p.27 で使用したコンフィギュレーションファイルを用いて実行例を挙げてみましょう。

A>fontman -v myfonts.fm

X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92

by E x t (T.Kawamoto)

フォントマネージャが常駐しました。

コンフィギュレーションを読み込みます。

define driver = \$env[TEXHOME]/fontman

define maxFontSize = 256

define jxl4 = \$env[TEXHOME]/jxl4

The state of the s

font -tex-高速-明朝 = -通常|TotexMin

font -tex-高速-ゴシック = -強調|TotexGoth

font -tex-明朝 = \$JXL4MIN

font -tex-ゴシック = \$JXL4GOTH

ドライバを登録します。

ジェネレータ : A:/usr/local/TeX/fontman/jxl4.sys

-g -o 0 -p A:/usr/local/TeX/jxl4

常駐しました。(font ID = \$0001)

ジェネレータ : A:/usr/local/TeX/fontman/jxl4.sys

-m -o 0 -p A:/usr/local/TeX/jxl4

.

このようにコンフィギュレーションファイルの内容が付加されて表示されます。フォントマネージャの常駐時、コンフィギュレーションファイルの不備が指摘された場合(登録に失敗した旨が表示されます)には、この表示を参考にして対処することができます。

-▼ 〈コンフィギュレーションファイル名〉

フォントマネージャ常駐 & フォント登録

書式: fontman -V 〈コンフィギュレーションファイル名〉

機能: フォントマネージャを常駐させ、フォントを登録します。

解説: 第3.1節「コンフィギュレーションファイル文法」(p.100)で説明する コンフィギュレーションファイルを指定してフォントマネージャを常 駐させ、コンフィギュレーションファイルの指示内容に従ってフォン トを登録していきます。

A>fontman -V myfonts.fm

X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92

by E X t (T.Kawamoto)

フォントマネージャが常駐しました。

コンフィギュレーションを読み込みます。

define driver = \$env[TEXHOME]/fontman

-> define driver = A:/usr/local/TeX/fontman

define maxFontSize = 256

-> define maxFontSize = 256

define jx14 = \$env[TEXHOME]/jx14

-> define jxl4 = A:/usr/local/TeX/jxl4

define fonts = \$env[TEXHOME]/fonts

-> define fonts = A:/usr/local/TeX/fonts

define dump = \$env[TEXHOME]/dump

-> define dump = A:/usr/local/TeX/dump

define JXL4options = -o 0

-> define JXL4options = -o 0

dfilter MinSmooth = \$driver/smooth.sys

-s \$maxFontSize -p 24

-> dfilter MinSmooth = A:/usr/local/TeX/fontman

/smooth.sys -s 256 -p 24

dfilter GothSmooth = \$driver/smooth.sys -s \$maxFontSize
-p 16

-> dfilter GothSmooth = A:/usr/local/TeX/fontman
/smooth.sys -s 256 -p 16

generator JXL4Mincho = \$driver/jx14.sys -m \$JXL4options
-p \$jx14

-> generator JXL4Mincho = A:/usr/local/TeX/fontman /jx14.sys -m -o 0 -p A:/usr/local/TeX/jx14

generator JXL4Gothic = \$driver/jx14.sys -g \$JXL4options
-p \$jx14

-> generator JXL4Gothic = A:/usr/local/TeX/fontman /jxl4.sys -g -o 0 -p A:/usr/local/TeX/jxl4

:

"-V"オプションを指定した場合は、読み込んだ行の内容と、マクロ展開後の結果を逐次表示します。

p.27 で使用したコンフィギュレーションファイルを用いて前ページに実行例を挙げてみました。-> のあと、"-v"オプションを指定した場合に表示される情報以外に、コンフィギュレーションファイルの各行をマクロ展開した結果が表示されることに注目してください。"-v"オプションでコンフィギュレーションファイルの行内容を表示してもエラーに対処しきれない場合は、"-V"オプションを指定することにより、より詳細な情報を得ることができます。

-1 フォント一覧

書式: fontman -l

機能: 登録フォントの一覧を表示します。

A>fontman -1

解説: すべての登録フォントのフォントエイリアスおよびフォントネームを表示します。フォントエイリアスやフォントネームについては、第3.1節「コンフィギュレーションファイル文法」(p.100)を参照してください。 p.27 から使用している JXL4 フォーマットフォントを登録するコンフィギュレーションファイルを用いた場合の"-1"オプションによる実行例を挙げます。

X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92

by E x t (T.Kawamoto)

-tex-高速-明朝

-通常

-tex-高速-ゴシック

-強調

-tex-明朝

-tex-ボシック

sharp-rom

大日本-明朝 sharp-rom-平滑(16)

大日本-ゴシック

sharp-rom-平滑 (16)-tex[goth]

sharp-rom-平滑

sharp-rom-平滑-tex[min]

A>

著作権表示の行より下にある名前のうち、ハイフン "-" から始まっているものがフォントエイリアスです。それ以外 ("sharp-" あるいは "大日本-" から始まっているもの) がフォントネームです。

フォントエイリアス一覧 -a

書式: fontman -a

機能: 登録フォントエイリアスの一覧を表示します。

解説: すべての登録フォントのフォントエイリアスについて、何の別名であ

るかを一覧表示します。

p.27 から使用している JXL4 フォーマットフォントを登録するコン フィギュレーションファイルを用いた場合の"-a"オプションによる 実行例を挙げます。p.31 の "-1" オプションによってフォントエイリ

アスとフォントネームを表示した場合と比較してください。

A>fontman -a

X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92 by E x t (T.Kawamoto)

-tex-高速-明朝 = sharp-rom-平滑-tex[min]

-通常 = sharp-rom-平滑

-tex-高速-ゴシック = sharp-rom-平滑(16)-tex[goth]

-強調 = sharp-rom-平滑 (16)

-tex-明朝 = 大日本-明朝

-tex-ゴシック = 大日本-ゴシック

A>

-n フォントネーム一覧

書式: fontman -n

機能: フォントネームの一覧を表示します。

解説: すべての登録フォントのフォントネームについて、一覧を表示します。 p.27 から使用している JXL4 フォーマットフォントを登録するコンフィギュレーションファイルを用いた場合の"-n"オプションによる実行例を挙げます。p.31 の"-1"オプションによってフォントエイリアスとフォントネームを表示した場合と比較してください。

A>fontman -n
X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92
by E x t (T.Kawamoto)
sharp-rom
大日本-ゴシック
大日本-明朝
sharp-rom-平滑(16)
sharp-rom-平滑(16)-tex[goth]
sharp-rom-平滑
sharp-rom-平滑-tex[min]

"-1"オプションを使用した場合の表示から、"-"で始まるエントリ (フォントエイリアス) を除いたものと同じになります。

-i 登録フォントドライバ情報一覧

A>

書式: fontman -i 機能: すべての登録フォントドライバの情報を表示します。 解説: すべての登録フォントドライバについて、詳細情報(登録時のドライ バオプション)を表示します。 A>fontman -i X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92 by E x t (T.Kawamoto) sharp-rom ROM71>1: depth = \$0000, font ID = \$0000大日本-ゴシック ビットマップジェネレータ: depth = \$0001, font ID = \$0001 A:/usr/local/TeX/fontman/jxl4.sys -g -o 0 -p A:/usr/local/TeX/jxl4 大日本-明朝 ビットマップジェネレータ: depth = \$0001, font ID = \$0002 A:/usr/local/TeX/fontman/jxl4.sys -m -o 0 -p A:/usr/local/TeX/jxl4 sharp-rom-平滑 (16) ビットマップフィルタ: depth = \$0001, font ID = \$0003 , 親 font ID = \$0000 A:/usr/local/TeX/fontman/smooth.sys -s 256 -p 16 sharp-rom-平滑 (16)-tex[goth] ビットマップフィルタ: depth = \$0001 , font ID = \$0004 , 親 font ID = \$0003 A:/usr/local/TeX/fontman/totex.sys -j A:/usr/local/TeX/fonts/goth10.tfm -e A:/usr/local/TeX/dump sharp-rom-平滑 ビットマップフィルタ: depth = \$0001 , font ID = \$0005 , 親 font ID = \$0000 A:/usr/local/TeX/fontman/smooth.sys -s 256 -p 24 sharp-rom-平滑-tex[min] ビットマップフィルタ: depth = \$0001 , font ID = \$0006 , 親 font ID = \$0005 A:/usr/local/TeX/fontman/totex.sys -j A:/usr/local/TeX/fonts/min10.tfm -e A:/usr/local/TeX/dump

p.27 から使用している JXL4 フォーマットフォントを登録するコンフィギュレーションファイルを用いた場合の "-i" オプンションによる実行例を前ページに挙げておきました。

-i=\$〈数値〉 指定フォントドライバ情報

書式: fontman -i=\$〈数值〉

機能: 指定フォントドライバの情報を表示します。

解説: 〈数値〉で指定したフォントドライバについて、詳細情報 (登録時の ドライバオプション) を表示します。なお、〈数値〉は 16 進数で指定 します。

p.27 から使用している JXL4 フォーマットフォントを登録するコンフィギュレーションファイルを用いた場合、"font ID = \$0003"等の部分がフォントドライバの ID です。

フォントドライバには、登録された順番に「フォント ID」と呼ばれる情報が付与されます。そして、各フォントドライバはこの ID をもとにしてフォントデータのやりとり (入出力) を行います。つまり、あるフォントドライバについて注目してみると、その親 ID を持つフォントドライバの出力は当該フォントドライバの入力に、自身の ID は当該フォントドライバの出力にあたります。したがって、フォント ID を追っていけば、そのフォントがどのフォントドライバによって処理されたものかわかります²⁾。

このフォント ID を本オプションで指定すると、そのフォントドライバだけの情報表示に限定されます。たとえば、"font ID=\$0003"についての表示を行いたいなら、以下のようにします。

2)FONTMAN Ver.1 では、このフォント ID をもとにコンフィギュレーションファイルを作成しなければならなかったため、コンフィギュレーションファイルの作成は必ずしも簡単なものではありませんでした。

A>fontman -i=\$0003

X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92 by E x t (T.Kawamoto)

sharp-rom-平滑 (16)

ビットマップフィルタ: depth = \$0001,

font ID = \$0003 , 親 font ID = \$0000

A:/usr/local/TeX/fontman/smooth.sys -s 256 -p 16

A>

-i= 〈フォントネーム〉 指定フォントドライバ情報

書式: fontman -i=〈フォントネーム〉

機能: 指定フォントドライバの情報を表示します。

解説: 〈フォントネーム〉で指定したフォントドライバについて、詳細情報

(登録時のドライバオプション)を表示します。なお、〈フォントネー

ム〉にはフォントエイリアスも指定可能です。

p.27 から使用している JXL4 フォーマットフォントを登録するコンフィギュレーションファイルを用いた場合、大日本-明朝 フォントについて表示を行いたいなら、以下のようにします。

A>fontman -i=大日本-明朝

X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92

by E x t (T.Kawamoto)

大日本-明朝

ビットマップジェネレータ: depth = \$0001,

font ID = \$0002

A:/usr/local/TeX/fontman/jxl4.sys -m -o 0

-p A:/usr/local/TeX/jx14

A>

-r フォントドライバ解除

書式: fontman -r

機能: フォントドライバを解除します。

解説: フォントドライバを 1 レベル (1depth) 解除します。そのレベルで使用していたメモリはこの時点で解放されます。すべてのドライバが解除されたら、フォントマネージャ自体も解除されます。

たとえば、二重にフォントマネージャを登録していた場合、1 度目の 解除では、2 回目の常駐時に登録されたフォントドライバだけが解除 されます。

A>fontman -r

X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92 by E X t (T.Kawamoto)

I depth 分のフォントドライバが解除されました。

A>

2 度目の解除で、1 回目の常駐時に登録されたフォントドライバ、およびフォントマネージャが解除されます。

A>fontman -r

X68k Font Manager Ver 3.00c Copyright (C) 1989,90,91,92 by E \times t (T.Kawamoto)

I depth 分のフォントドライバが解除されました。 フォントマネージャは解除されました。

A>

通常使用する場合は、「フォントマネージャは解除されました。」というメッセージが出るまで解除操作を繰り返してください。

2.3PREVIEW オプション

2.3.1 PREVIEW オプション概説

プレビューアには、以下のオプションがあります。

-remark 注釈文
 -info 情報表示
 -dpi 解像度指定

• -mag

• -timer キースキャン・タイマ・インターバル指定

拡大率指定

• -highReso 高解像度指定

GRAM グラフィック RAM 使用宣言

-buf ページバッファ数指定
 -width バッファ横ドット数指定
 -height バッファ縦ドット数指定
 -xOffset 左上座標指定 (X 座標)
 -yOffset 左上座標指定 (Y 座標)

-paperCol 背景色の指定-penCol ペンの色の指定

-pk2fontman FONTMAN Ver.2 の変換ファイル指定
 -pk3fontman FONTMAN Ver.3 の変換ファイル指定
 -fontmanMaxSize フォントマネージャの最大フォントサイズ

-layout レイアウト表示指定-subst 代用表示方法指定

なお、これらは大文字、小文字の区別をしません。

2.3.2 PREVIEW オプション詳説

以下、各オプションについて、詳しく説明します。

-remark 注釈文

書式: -remark=[string] 機能: 注釈文を書きます。

解説: [string] には、半角スペースを含めないでください。かわりに、かなスペースまたは全角スペースを使用します。プレビューアのコンフィギュレーションファイルにコメントを残したい場合、これを利用します。

List 2-1 ● -remark を使用した例

- 1: -remark= preview.cfg for Ext
- 2: -buf=9 -remark=バッファは前後それぞれ 4 画面
- 3: -GRAM -remark=グラフィック RAM は未使用でもったいないから使う

List 2-1 の 1 行目は、コメント行として使用する例です。 2 行目や 3 行目では、各行の右側にコメントを併記する形式の例です。 [string] のなかに使用するスペースとしては、かなスペースはわか りにくいので、かわりにアンダースコア "_"を使うのも手です。

-info 情報表示

書式: -info

機能: 各種情報を表示して終了します。

解説: テキストの縦横のドット数や総ページ数等、各種情報を表示し、その

まま終了します。 実行例を挙げます。

A>preview -info preview

X680x0 TeX Previewer Ver 2p09a Copyright 1989,90,

91,92,93 by E x t (T.Kawamoto)

Tpic Specials support Ver 1.00a Copyright

1993 by TSG+SHIMA

font manager : version 3

フリースペース : 3242 K bytes

内GRAM : 510 K bytes

総バッファ数 : 7

バッファ幅、高さ: 1024 , 2048 テキスト左上座標:(118 , 118)

テキスト右下座標:(855, 1260)

フォーマット : T e X

基本DPI : 118

拡大率 :1

総ページ数 :11

フォント

5: 118/cmr6.pk -> A:/usr/local/TeX/pks/118/cmr6.pk

7: 118/cmsy6.pk -> dummy font

10: 118/cmr7.pk -> A:/usr/local/TeX/pks/118/cmr7.pk

16: 118/cmr8.pk -> A:/usr/local/TeX/pks/118/cmr8.pk

18: 118/cmsy8.pk -> A:/usr/local/TeX/pks/118/cmsy8.pk

21: 118/min8.pk -> -tex-高速-明朝 (13.0621)

.

- 「font manager」 の行は、フォントマネージャのバージョンを 表示しています。
- 「フリースペース」の行は、グラフィック RAM も含めて、プレビューアがワーキングエリア¹¹として使用可能な空きエリアの容量を、Kバイト単位で表示しています。
- 「内 GRAM」の行は、フリースペースのうち、グラフィック RAM に割り当てられた部分を K バイト単位で表示しています。
- 「総バッファ数」の行は、プレビューアが確保しているページバッファの個数です。この個数の指定には、オプション"-buf"を使用してください。

 マニュアル類には、cell 領域と述べられている 部分。

- 「バッファ幅、高さ」の行から「テキスト右下座標」の行までは、ページバッファのサイズを表示しています。座標は、バッファの左上隅を原点にとり、右方向および下方向が正として表示されます。
- 「フォーマット」の行は、dvi ファイルが通常の横書き T_EX のものか、縦書き T_FX のものであるかを示しています。
- 「基本 DPI」の行は、オプション"-dpi"で指定した値であって、実際の画面の dpi 値ではありません。実際の画面の dpi 値は 約 71dpi ですから、この行の表示が 71 より大きければ大きいほど、画面上にはより拡大されて表示されることになります。
 - 「拡大率」の行は、オプション"-mag"で指定した率を表示しています。
 - 「総ページ数」の行は、dvi ファイルに含まれているページの総数です。
 - 「フォント」の行から下の部分は、dvi ファイルで使用されているフォントの一覧です。ここをよく見ると、代用フォントの状態がわかります。詳しくはオプション"-subst"の項を参照してください。

-dpi 解像度指定

書式: -dpi=[num]

機能: 解像度を直接指定します。

解説: 単位は dpi です。本オプションを指定していないとき、プレビューアの解像度には 118dpi が採用されます。この値は、16 ドットフォントの漢字がほぼ 10 ポイントになるように決められました。ただし、実際のディスプレイの解像度は、実測によると約 71dpi です。したがって、71dpi 用のフォントを別途作成し、"preview -dpi=71"を実行すれば、画面上に正確なサイズで表示することができます。以下に示すのが、実測のために使用した「物差し」です。

List 2-2 ● 定規のサンプル — ruler.tex

- 1: \documentstyle{jreport}
- 2: \begin{document}
- 3: \begin{center}
- 4: \unitlength 1mm
- 5: \newcounter{num}
- 6: \begin{picture}(100,10)
- 7: \put(0,10){\line(1,0){100}}
- 8: $\frac{1}{101}{\left(0,10\right)(1,0)\left(101\right)}{\left(1,0,-1\right)\left(2\right)}$
- 9: \multiput(5,10)(10,0){10}{\line(0,-1){3}}
- 10: \multiput(0,10)(10,0){11}{\line(0,-1){5}}
- 11: \end{picture}
- 12: \end{center}
- 13: \thispagestyle{empty}
- 14: \end{document}

このファイル ruler.tex を IAT_EX にかけ、プレビューアで見てみましょう (ruler.tex は、71dpi のフォントを作成しなくても見ることができるように、目盛等の数字表示は省略しています)。

A>latex ruler

A>preview -dpi=71 ruler

画面に本物の物差しを当てて測ってみてください。正しいスケールであることが確認できるでしょう。もちろん、この「物差し」はプリンタに出力することもできます。

A>print ruler

-mag 拡大率指定

書式1: -mag=[num] 書式2: -mag=half

機能: 拡大率を指定します。

解説: この指定に従って、表示拡大率が変化します。このオプションの指定がない場合、dvi ファイルに書き込まれている値が採用されます。各指定値に対応する実際の拡大率とフォントの dpi 値を以下に挙げます。「フォント」の項目は、"-dpi=118"と指定した場合、拡大後、どのフォントが主に使われるかを示したものです。

指定	拡大率	フォント
0	1.000 倍	118dpi
half	1.096 倍	129dpi
1	1.200 倍	142dpi
2	1.440 倍	170dpi
3	1.728 倍	204dpi
4	2.074 倍	245dpi
5	2.488 倍	294dpi

-timer キースキャン・タイマ・インターバル指定

書式: -timer=[num]

機能: キースキャンのためのタイマ・インターバルを指定します。

解説: 数値が小さいほどスクロールが速くなります。あまり数値が小さいと 書き込みが行われなくなる恐れがあるので、お勧めできません。デ

フォルトは60です。

次に、少しキースキャン・タイマ・インターバルを速くしてみる場合 の指定例を挙げます。

A>preview -timer=50 sample

-highReso 高解像度指定

書式: -highReso

機能: 1024 × 848 ドットの表示モードにします。

解説: このとき、さらにテキスト RAM の一部を cell 領域 $^{2)}$ に使用します。

 T_EX ドライバが使うワー キングエリア。

A>preview -highReso sample

 1024×848 ドットの表示モードでは画面がちらつきますが、これは ハードウェアの制限からくる症状で、デバイスドライバのトラブルで はありません。

-GRAM グラフィック RAM 使用宣言

書式: -GRAM

機能: グラフィック RAM も cell 領域に使用します。

解説: グラフィック RAM も cell 領域に使用したい場合に指定します。

グラフィック RAM が他の目的に使用されていた場合はエラーを表示

して終了します。

A>preview -GRAM sample

X680x0 TeX Previewer Ver 2p09a Copyright 1989,90,91,92,93 by E x t (T.Kawamoto)

Tpic Specials support Ver 1.00a Copyright 1993 by $\mathtt{TSG+SHIMA}$

Program Stop: graphic RAMは使用できません。

この表示が出た場合には、グラフィック RAM を専有しているアプリケーション³⁾を外し、使用できるようにしてください。 もし、そのアプリケーションを外したくなければ、プレビューアでのグラフィック RAM の使用 (-GRAM) をあきらめるしかありません。

3)最も可能性の高いものは、 グラフィック RAM ディ スクでしょう。

-buf ページバッファ数指定

書式: -buf=[num]

機能: ページバッファを何ページ分メモリにとるかを指定します。

解説: このオプションを省略した場合、デフォルトとして 2 が採用されます。現在のページを中心にして、どのページをメモリにためるかを指定します。現在のページが 5 ページのときの例をバッファ数別に挙げておきます。

バッファ数	ためるページ
2	5 6
3	4 5 6
4	4567
5	3 4 5 6 7
6	3 4 5 6 7 8
7	2345678

前後のページにすぐに移りたいのなら、最低でも 4 ページ分のバッファがないと快適な環境にはならないでしょう。

-width バッファ横ドット数指定

書式: -width=[num]

機能: バッファの横幅をドット単位で指定します。

解説: ただし、p.45 で述べたオプション "-highReso" が指定されていない と、本オプションの指定は意味がありません。デフォルトは 1024 で

す。また、指定する値は16の倍数でなければなりません。

なお、表示対象の dvi ファイルの横幅を超えて指定することはできま

せん。

使用例を挙げます。

A>preview -highReso -width=1536 sample

プレビューアで閲覧可能な幅が 1.5 倍に増えます。

-height バッファ縦ドット数指定

書式: -height=[num]

機能: バッファの縦幅をドット単位で指定します。

解説: ただし、p.45 で述べたオプション"-highReso"が指定されていない

と、本オプションの指定は意味がありません。デフォルトは 2048 で

す。また、指定する値は16の倍数でなければなりません。

なお、表示対象の dvi ファイルの縦幅を超えて指定することはできま

せん。

使用例を挙げます。

A>preview -highReso -height=3072 sample

プレビューアで閲覧可能な高さが 1.5 倍に増えます。

-xOffset 左上座標指定 (X 座標)

書式: -xOffset=[num]

機能: 画面に対して書き込む位置をドット単位で指定します。 解説: 次ページで説明する"-yOffset"と対にして使用します。

座標系は画面左上を原点とし、右方向が X 軸の正の方向、下方向が Y 軸の正の方向です。これらのスイッチで、どの位置から書き込みを 始めるかを指定します。たとえば、"-x0ffset=0"と指定します。

次ページで説明する -yOffset と対にして使用します。 座標系は画面左上を原点とし、右方向が X 軸の正の方向、下方向 が Y 軸の正の方向です。これらのスイッチでどの位置から書き込みを始めるかを指定します。

これを、"-xOffset=100"と指定すると、下の例のように 100 ドット 右方向にずれます。

> 次ページで説明する -yOffset と対にして使用します。 座標系は画面左上を原点とし、右方向が X 軸の正の方向、下方向 が Y 軸の正の方向です。これらのスイッチでどの位置から書き込めるかを指定します。

負の値を指定すると、逆に左方向にずれます。デフォルトとしては、 画面の中央に印刷用紙の中央がくるような値が採用されています。

-yOffset 左上座標指定 (Y 座標)

書式: -yOffset=[num]

機能: 画面に対して書き込む位置をドット単位で指定します。

解説: 前ページで説明した"-xOffset"と対にして使用します。

座標系は、画面左上を原点とし、右方向が X 軸の正の方向、下方向が Y 軸の正の方向です。これらのスイッチでどの位置から書き込みを始めるかを指定します。たとえば、"-yOffset=0"と指定します。

前ページで説明した -xOffset と対にして使用します。 座標系は画面左上を原点とし、右方向が X 軸の正の方向、下方向 が Y 軸の正の方向です。これらのスイッチでどの位置から書き込みを始 めるかを指定します。

これを、"-yOffset=100"と指定すると、下の例のように 100 ドット下方向にずれます。

前ページで説明した -xOffset と対にして使用します。 座標系は画面左上を原点とし、右方向が X 軸の正の方向、下方向

負の値を指定すると、逆に上方向にずれます。デフォルトとしては、 画面の中央に印刷用紙の中央がくるような値が採用されています。

-paperCol 背景色の指定

書式: -paperCol=[num]

機能: ディスプレイ画面の背景色の指定です。

解説: [num] はカラーコードで、デフォルトは \$C630 (白) です。十進数で

指定します。

カラーは、緑成分・赤成分・青成分ごとに 0 から 31 までの数値で指 定することができます。緑成分を 2048 倍したものと、赤成分を 64 倍 したものと、青成分を 2 倍したものを足したものが、カラーコードと なります。

たとえば、緑成分 30、赤成分 30、青成分 28 の場合は、 $30 \times 2048 + 30 \times 64 + 28 \times 2 = 63416$ となります。

使用例を挙げます。ディスプレイ画面の背景色を、紙らしくなるよう に変えてみましょう。

A>preview -paperCol=63416 sample

-penCol ペンの色の指定

書式: -penCol=[num]

機能: ペンの色の指定です。

解説: [num] はカラーコードで、デフォルトは \$0000 (黒) です。十進数で

指定します。

カラーは、緑成分・赤成分・青成分ごとに 0 から 31 までの数値で指定することができます。緑成分を 2048 倍したものと、赤成分を 64 倍したものと、青成分を 2 倍したものを足したものが、カラーコードとなります。

たとえば、緑成分 0、赤成分 5、青成分 13 の場合は、 $0 \times 2048 + 5 \times 64 + 13 \times 2 = 346$ となります。

この場合、ペンの色はほんの少し青味がかったものになります。

A>preview -penCol=346 sample

-pk2fontman FONTMAN Ver.2 の変換ファイル指定

書式: -pk2fontman=[string]

機能: FONTMAN Ver.2 の変換ファイル指定です。

解説: FONTMAN Ver.2 を利用する場合、preview.p2m ファイルを必要とします。これは、デフォルトではカレントディレクトリの preview.p2m、あるいは、%TEXHOME%/preview.p2m を参照しますが、このオプションを指定することで変更することができます。また、環境変数 PREVIEW.P2M または PREVIEW_P2M でも設定可能です。環境変数とオプションの両方で指定した場合、オプションのほうが優先されます。ファイル名をフルパスで指定してください。詳しくは第1.3節「PREVIEW 環境変数」(p.7)を参照してください。

なお、本書には FONTMAN Ver.2 は添付されていません。

-pk3fontman FONTMAN Ver.3 の変換ファイル指定

書式: -pk3fontman=[string]

機能: FONTMAN Ver.3 の変換ファイル指定です。

解説: FONTMAN Ver.3 を利用する場合、preview.p3m ファイルが必要に

なります。FONTMAN Ver.3 は、デフォルトではカレントディレクトリの preview.p3m、あるいは %TEXHOME% の preview.p3m を参照

しますが、-pk3fontman オプションで変更することができます。

環境変数 PREVIEW. P3M または PREVIEW_P3M でも設定可能です。オプションと環境変数の両方で指定した場合は、オプションの指定のほう

が優先されます。 ファイルタをフルパスで指宝してくがさい。詳

ファイル名をフルパスで指定してください。詳しくは、第1.3節「PREVIEW 環境変数」(p.7)を参照してください。

-fontmanMaxSize フォントマネージャの最大フォントサイズ

書式: -fontmanMaxSize=[num]

機能: フォントマネージャの最大フォントサイズを設定します。

解説: FONTMAN Ver.2 あるいは Ver.3 を利用すると、漢字フォントをか

なり大きなサイズまで利用することが可能になります。フォントマネージャとのインターフェースでは、フォントのバッファを必要なサイズだけ確保しなければならないので、このオプションで指定します。

デフォルトでは 512 ドットで、普通はこれで十分です。

-layout レイアウト表示指定

書式: -layout

機能: レイアウト表示を指定します。

解説: すべてのフォントのすべての文字がボックスで表示されます。スピー

ドが若干速くなりますが、たいした効果は期待できません。

-subst 代用表示方法指定

書式: -subst=[string]

機能: 代用表示方法を指定します。

解説: フォントファイルがない場合の動作を指定します。[string] は、box, cmrmin, nofont のうちから選んでください。それぞれの動作は以下のようになっています。

(1) -subst=box

フォントファイルがない場合、ボックスを表示します。ただし、 tfm ファイルがないとボックス表示はできません。その場合、ダ ミーフォントになります。

(2) -subst=cmrmin

フォントファイルがない場合、cmr⁴⁾か min⁵⁾で代用します。この場合、フォントの領域を示すボックスは正確ではなくなります。なお、これらのフォントが見つからなかった場合、代用表示はできません。その場合、ダミーフォントとなります。この指定で代用を行った場合、"-info"で見ると"check sumerror"がよく出ますが、無視してもかまいません。

4)英語フォントの場合。5)日本語フォントの場合。

(3) -subst=nofont フォントファイルが見つからなかった場合、ダミーフォントとな

なお、上述のいかなる場合でもダミーフォントが見つかった場合は、 途中で動作を打ち切ります。該当フォントを作成したうえでリトライ してください。

2.4 ·····PRINT オプション

2.4.1 PRINT オプション概説

プリンタドライバのオプションは、大きく分けて次の3種類に分類できます。

- (1) ドライバ制御系
- (2) 汎用プリンタ制御系
- (3) ラスタプリンタ制御系

それぞれに属するオプションの一覧を挙げます。なお、これらは大文字、小文字の区別をしません。

◆ ドライバ制御系

-yOffset

	-remark	注釈文
	-info	情報表示
	-dpi	解像度指定
•	-mag	拡大率指定
•	-timer	キースキャン・タイマ・インターバル指定
•	-TRAM	テキスト RAM 使用宣言
•	-GRAM	グラフィック RAM 使用宣言
•	-landscape	横置き (縦方向) 印字指定 (右回転)
•	-vertical	横置き (縦方向) 印字指定 (右回転)1)
•	-turnRight	横置き (縦方向) 印字指定 (右回転)2)
•	-turnLeft	横置き (縦方向) 印字指定 (左回転)
	-width	バッファ横ドット数指定
•	-height	バッファ縦ドット数指定
•	-xOffset	左上座標指定 (X 座標)

左上座標指定 (Y 座標)

1)-landscape と同じ。

2)-landscape と同じ。

-pk2fontman
 -pk3fontman
 FONTMAN Ver.2 の変換ファイル指定
 FONTMAN Ver.3 の変換ファイル指定
 -fontmanMaxSize
 フォントマネージャの最大フォントサイズ

-layout レイアウト印字指定-subst 代用印字方法指定

-dump ダンプ出力

これらのオプションは、コマンドラインで直接指定するのが普通の使い方です。 ただし、よく使うオプションはコンフィギュレーションファイルに入れておくの もいいでしょう。

◆ 汎用プリンタ制御系

 -MSBisUpper 印字ヘッド方向指定 印字ヘッド方向指定 -MSBisLeft 印字ヘッドのピン数指定 -pinBytes 印字ヘッドのピン数指定 -pinHeights • -prBufSize プリンタバッファの大きさ指定 • -init プリンタ初期化のコード列指定 · -CRLF プリンタ改行のコード列指定 空行改行時の追加コード列指定 -extraCRLF プリンタ改ページのコード列指定 • -FF ドットグラフィック指定のコード列指定 • -graphic ドット単位印字開始位置指定のコード列指定 • -start -relative ドット単位印字位置相対指定のコード列指定 グラフィックリピート指定のコード列指定 • -repeat

これらはプリンタを制御するオプション類ですから、通常はコンフィギュレーションファイル print.cfg に書いておく性質のものです。したがって、すでに TeX の HOME ディレクトリ内に print.cfg がある読者(インストール時にプリンタを指定して print.cfg ができあがっている読者)の場合は、これらのオプションはすでに設定済みです。あらためてコマンドラインから指定する必要はありません。

不幸にも該当するコンフィギュレーションファイルが見つからなかった人は、本節とプリンタのマニュアルをよく読んでからオプションを指定して、コンフィギュレーションファイルを作成しなければなりません。作成のしかたについては、『Vol.1 — User's Guide 編』の第5.3節「print.cfg の作り方」(p.186)を参照してください。

もし新しいコンフィギュレーションファイルが作成できましたら、お手数ですが、筆者(川本)宛に送ってください。筆者がパソコン通信を通じて他のユーザ

に広めるなり、この本の新版に収録させていただくなりしたいと思います。そう すれば、同様の悩みを抱えている他の読者の手助けになることと思いますので。

さて、このなかで -init, -CRLF, -extraCRLF, -FF, -graphic, -start, -relative, -repeat については、引数として文字列を指定します。指定する際はエスケープ・シーケンス等を使いますが、使用可能なコードについての詳細は第2.4.3項「-switch=[string] で使用できるコード」(p.91)を参照してください。

そのうち、-graphic, -start, -relative, -repeat は、グラフィックイメージをプリンタに送出する際に使用するコード列を指定するものです。4 つありますが、どれも同じ目的を遂行するためにあります。プリンタによっては、どれかひとつしかサポートしていないことがあります。

◆ ラスタプリンタ制御系

Rasterラスタスキャン出力指定

• -MH MH 符号圧縮指定

EveryRaster 出力ラスタ数指定

● -RasterOutPutOrder ラスタ情報出力順序指定

● -Raster_xPos ラスタスキャン x 方向位置のコード列指定

-Raster_yPos ラスタスキャンy方向位置のコード列指定

● -Raster_xSize ラスタスキャン x 方向サイズのコード列指定

Raster_ySizeラスタスキャン y 方向サイズのコード列指定

これらは、ラスタスキャン系のプリンタを使用する場合に使うオプションで、汎用プリンタ系のオプションと同じく、プリンタを制御するオプション類です。したがって、通常はコンフィギュレーションファイル print.cfg に書いておく性質のものです。ただし、-EveryRaster は dvi ファイルによってはコマンドラインで指定するのが効果的です。

2.4.2 PRINT オプション詳説

以下、各オプションについて、詳しく説明を行います。

-remark 注釈文

書式: -remark=[string] 機能: 注釈文を書きます。

解説: [string] には、半角スペースを含めないでください。かわりにかな スペースあるいは全角スペースを使用します。print.cfg に覚え書き を残したい場合、これを利用します。

List 2-3 ● -remark を使用した例

- 1: -remark= CZ-8PC3用 print.cfg by JunK
- 2: -dpi=180
- 3: -MSBisUpper
- 4: -pinBytes=3
- 5: -init=\ec1\e\%9\x10\x20\x08
- 6: -remark= 美しくないけどよしとしよう by じぱんぐ
- 7: $-CRLF=\r\n$
- 8: -FF=\f -remark= corrected by じばんぐ 89/12/11
- 9: -graphic=\eJ%2m
- 10: -start=\e\x10%4d
- 11: -repeat=

[string] のなかに使用するスペースとしては、かなスペースだとわかりにくいので、そのかわりにアンダースコア "_" を使うのも手です。

-info 情報表示

書式: -info

機能: 各種情報を表示して終了します。

解説: テキストの縦横のドット数や総ページ数等、各種情報を表示し、その

まま終了します。 実行例を挙げます。

A> print -info preview

X680x0 TeX Printer Driver Ver 2p09a Copyright 1989,90, 91,92,93 by E \times t (T.Kawamoto)

Tpic Specials support Ver 1.00a Copyright 1993 by TSG+SHIMA

RasterOutput Devices support Ver 1.00 Copyright

1992, 1993 by T. Hilano

font manager : version 3
フリースペース : 3903 K bytes
プリンタバッファ: 256 K bytes

プリンタピン数 : 24 ピン

印字絶対位置 リピート 指定。 バッファ幅、高さ: 1440 , 1980 テキスト左上座標:(157 , 118) テキスト右下座標:(1282 , 1861)

注意: 左端が 23 dots 右端が 23 dots 上端が 62 dots 下端が

62 dots 紙面から切れます。

フォーマット : T e X 基本 D P I : 180 拡大率 : 1 総ページ数 : 11

5: 180/cmr6.pk -> A:/usr/local/TeX/pks/180/cmr6.pk

7: 180/cmsy6.pk -> A:/usr/local/TeX/pks/180/cmsy6.pk

10: 180/cmr7.pk -> A:/usr/local/TeX/pks/180/cmr7.pk

16: 180/cmr8.pk -> A:/usr/local/TeX/pks/180/cmr8.pk

18: 180/cmsy8.pk -> A:/usr/local/TeX/pks/180/cmsy8.pk

21: 180/min8.pk -> -tex-明朝 (19.9253)

. . . .

フォント

- 「font manager」の行は、フォントマネージャのバージョンを表示しています。
- 〇 「フリースペース」の行は、プリンタドライバがワーキングエリ r^{3} として使用可能な空きエリアの容量を K バイト単位で表示しています。
- 「プリンタバッファ」の行は、プリンタスプーリング用に確保されたバッファの容量を K バイト単位で表示しています。

3)マニュアル類には、cell 領域と述べられている 部分。

- 「プリンタピン数」の行は、プリンタの印字ピンの数を、8本を ひとまとまりとして表示しています。
- 「プリンタピン数」の次の行には、プリンタ関連のその他の情報 が表示されています。ここに表示される情報は、以下のようなも のです。
 - 右回転, 左回転 用紙を 90 度回転して印字する場合に、右回 ${\bf x}^{4}$ するか左回 ${\bf x}^{5}$ するかの表示。
 - **ラスタスキャン** ラスタスキャン⁶⁾のプリンタであるかどうか の表示。
 - **MH 符号圧縮** ラスタスキャンの場合に、MH 符号圧縮⁷⁾ を 行うかどうかの表示。
 - **ビット逆順** ビット並びが逆順⁸⁾のプリンタを使用しているか どうかの表示。
 - **印字絶対位置** 印字絶対位置のシーケンス⁹⁾を用いているかど うかの表示。
 - **印字相対位置** 印字相対位置のシーケンス¹⁰⁾を用いているかど うかの表示。
 - **リピート** グラフィックリピートのシーケンス¹¹⁾を用いている かどうかの指定。

それぞれ該当するオプションの説明の項を参照してください。

- 「バッファ幅、高さ」の行から「テキスト右下座標」の行までは、ページバッファのサイズを表示しています。座標は、バッファの左上隅を原点に取り、右方向および下方向が正として表示されます。
- 「テキスト座標」の次の行では、ページバッファが小さすぎるために出力する内容がバッファ領域 (紙面)をはみ出すときに注意を促します。ただし、上下左右 1 インチの余裕を見込んでいますので、はみ出した量が 1 インチを超えないかぎり大丈夫です。ドット数とインチサイズとの対応については、あなたのプリンタの dpi 値を参考にしてください。たとえば 360 dpi のプリンタであれば、1 インチが 360 ドット分となります。
- 「フォーマット」の行は、dvi ファイルが通常の横書き TeX のものか、縦書き TeX のものであるかを示しています。
- 「基本 DPI」の行は、オプション "-dpi" で指定した値です。あ なたのプリンタの dpi 値と違っていれば、オプション "-dpi" で 正しく設定しなければなりません。
- 「拡大率」の行は、オプション "-mag" で指定した率を表示しています。
- 「総ページ数」の行は、dvi ファイルに含まれているページの総数です。

- 4)-landscape 等同等オプション指定時。p.65参照。
- 5)-turnLeft 指定時。p.66 参照。
- 6)-Raster 指定時。p.86 参照。
- 7)-MH 指定時。p.87参照。
- 8)-MSBisUpper 指定時。 p.74参照。
- 9)-start 指定時。p.83参 照。
- 10)-relative 指定時。p.84 参照。
- 11)-repeat 指定時。p.85 参照。

○ 「フォント」の行から下の部分は、dvi ファイルで使用されているフォントの一覧です。ここをよく見ると、代用フォントの状態がわかります。詳しくは、オプション"-subst"の項 (p.72) を参照してください。

-dpi 解像度指定

書式: -dpi=[num]

機能: 解像度を直接指定します。

解説: 単位は dpi です。本オプションを指定していないときは 180dpi が採用 されます。解像度 180dpi 以外のプリンタをお使いの方は、print.cfg にこのオプションを加えておくとよいでしょう。本書添付のインス トーラを使用した場合は、すでに正しい値が入っています。

LP-3000 用 print.cfg の設定例を挙げます。

List 2-4 • LP-3000 用 print.cfg

- 1: -remark= L P 3 0 0 0 用 print.cfg by Ritchy:
- 2: -remark= modified by T.Hilano for Raster_Output
- 3: -width=2360
- 4: -height=3376
- 5: -xOffset=200
- 6: -yOffset=200
- 7: -dpi=300
- 8: -pinBytes=1
- 9: -init=\x1bz%0%0\x1d0;0.24muE\x1d8;0lpP\x1d0;300;300drE\x1d 0boP
- 10: -RasterOutPutOrder=xygXY
- 11: -Raster
- 12: -Raster_yPos=\x1d%4DY
- 13: -Raster_xPos=\x1d%4DX
- 14: -Raster_ySize=%4D;0bi{I
- 15: -Raster_xSize=%4D;
- 16: -CRLF=\r\n
- 17: -FF=\f
- 18: -graphic=\x1d%5D;
- 19: -start=
- 20: -repeat=

-mag 拡大率指定

書式1: -mag=[num] 書式2: -mag=half

機能: 拡大率を指定します。

解説: この指定に従って、印字拡大率が変化します。このオプションの指定がない場合、dviファイルに書き込まれている値が採用されます。以下に、各指定値に対応する実際の拡大率とフォントの dpi 値を挙げます。「フォント」の項目は、-dpi=180 と指定した場合、拡大後、どのフォントが主に使われるかを示したものです。

指定	拡大率	フォント
0	1.000 倍	180dpi
half	1.096 倍	197dpi
1	1.200 倍	216dpi
2	1.440 倍	259dpi
3	1.728 倍	311dpi
4	2.074 倍	373dpi
5	2.488 倍	448dpi

-timer キースキャン・タイマ・インターバル指定

書式: -timer=[num]

機能: キースキャンのためのタイマ・インターバルを指定します。

解説: デフォルト値は 60 です。[num] の値を小さくすると、キースキャン

は速くなります。

以下に、キースキャンを少し速くしてみる場合の指定例を挙げます。

A> print -timer=50 sample

-TRAM テキスト RAM 使用宣言

書式: -TRAM

機能: テキスト RAM も cell 領域に使用します。

解説: テキスト RAM も cell 領域に使用したい場合に指定します。

プリンタドライバのコンフィギュレーションファイルに追加しておく とよいでしょう。

List 2-5 ● -TRAM の設定例

- 1: -remark= H G 8 0 0 用 print.cfg
- 2: -dpi=180
- 3: -MSBisUpper
- 4: -TRAM
- 5: -pinBytes=3
- 6: -init=\e@\x18\eA\x08
- 7: -CRLF=\r
- 8: -FF=\f
- 9: -xOffset=135
- 10: -graphic=\e*\x27%2i
- 11: -start=
- 12: -repeat=
- 13: -height=1944

-GRAM グラフィック RAM 使用宣言

書式: -GRAM

機能: グラフィック RAM も cell 領域に使用します。

解説: グラフィック RAM も cell 領域に使用したい場合に指定します。

グラフィック RAM が他の目的に使用されていた場合はエラーを表示

して終了します。

A> print -GRAM sample

X680x0 TeX Printer Driver Ver 2p09a Copyright 1989,90, 91,92,93 by E \times t (T.Kawamoto)

Tpic Specials support Ver 1.00a Copyright 1993 by TSG+SHIMA

RasterOutput Devices support Ver 1.00 Copyright 1992, 1993 by T. Hilano

Program Stop : graphic R A Mは使用できません。 A>

12)最も可能性の高いものは、 グラフィック RAM ディ スク でしょう。 この表示が出た場合には、グラフィック RAM を専有しているアプリケーション $^{12)}$ を外し、使用できるようにします。もしそのアプリケーションを外したくなければ、残念ですが、プリンタドライバでのグラフィック RAM の使用 (-GRAM) をあきらめるしかありません。

-landscape, -vertical, -turnRight

横置き (縦方向) 印字指定 (右回転)

書式 1: -landscape 書式 2: -vertical 書式 3: -turnRight

機能: 横置き(縦方向)印字を指定します。

解説: プリンタに出力する際、ビットマップデータを時計回りに 90 度回転

し、縦方向に印字します。

A4 用紙を横位置にして印刷する場合に使います。landscape.sty と組み合わせて使用してください。

List 2-6 ● -landscape の使用例 — sample.tex

1: \documentstyle[landscape]{jreport}

2:

3:

List 2-6 を LATEX にかけます。

A>latex sample

これを出力する際に "-landscape" オプションをつけます。

A>print -landscape sample

なお、-vertical は以前のバージョンのプリンタドライバとの互換性を考えて残してありますが、-landscape と同じ意味です。また、-turnRight については、次のページで説明する-turnLeft オプションとセットにする意味で設けています。-turnRight も -landscape と同じ意味です。

-turnLeft 横置き (縦方向) 印字指定 (左回転)

書式: -turnLeft

機能: 横置き(縦方向)印字を指定します。

解説: プリンタに出力する際、ビットマップデータを時計回りとは逆に90

度回転し、縦方向に印字します。

A4 用紙を横位置にして印刷する場合に使います。landscape.sty と

組み合わせて使用してください。

List 2-7 ● -turnLeft の使用例 — sample.tex

1: \documentstyle[landscape]{jreport}

:

3:

List 2-7 & LATEX にかけます。

A>latex sample

これを出力する際に"-turnLeft"オプションをつけます。

A>print -turnLeft sample

-width バッファ横ドット数指定

書式: -width=[num]

機能: バッファの横幅をドット単位で指定します。

解説: デフォルトは1440です。普通は、プリント幅をドット単位で指定します。縦書き指定がある場合は、プリント用紙1ページの長さをドッ

ト単位で指定します。8の倍数で指定してください。

List 2-8 ● -width の設定例

1: -remark=PC-PRIOIE2用 print.cfg by どおお

2: -width=1320

3: -height=1800

4: -x0ffset=-130

-remark=適当に変えてください

5: -yOffset=-60

6: $-init=\langle ec \rangle x31 \rangle eT \rangle x31 \rangle x37$

7: -CRLF=\r\n

8: -FF=

9: -graphic=\eJ%4d

10: -repeat=\eU%4d

-remark=;これ、大丈夫かな?

11: -start=

12: -prBufSize=1024

-height バッファ縦ドット数指定

書式: -height=[num]

機能: バッファの縦幅をドット単位で指定します。

解説: デフォルトは 1980 です。普通は、プリント用紙 1 ページの長さをドット単位で指定します。縦書き指定がある場合は、プリント幅をドット

単位で指定します。8の倍数で指定してください。

List 2-9 ● -height の設定例

- 1: -remark=EPSON_AP-900 by 諸は郎
- 2: -prBufSize=512
- 3: -GRAM
- 4: -TRAM
- 5: -width=2880
- 6: -height=3920
- 7: -dpi=360
- 8: -MSBisUpper
- 9: -pinBytes=6
- 10: -init=\eA\x08
- 11: -CRLF=\r
- 12: -FF=\f
- 13: -graphic=\e*\x48%2i
- 14: -start=
- 15: -repeat=

-xOffset 左上座標指定 (X 座標)

書式: -xOffset=[num]

機能: プリンタ用紙に対して書き込む位置を指定します。

解説: 次ページで説明する"-yOffset"とセットで使用します。座標系は、 画面左上を原点とし、右が X 軸の正の方向、下が Y 軸の正の方向で す。これらのオプションで、どの位置から書き込みを始めるかを指定 します。たとえば、"-xOffset=0"と指定します。

> 次ページで説明する -yOffset とセットで使用します。 座標系は、画面左上を原点とし、右が X 軸の正の方向、下が Y 軸 の正の方向です。これらのオプションで、どの位置から書き込みを始める かを指定します。

これを "-xOffset=100" と指定すると、100 ドット分、右方向にずれます。

次ページで説明する -yOffset とセットで使用します。 座標系は、画面左上を原点とし、右が X 軸の正の方向、下が Y 軸 の正の方向です。これらのオプションで、どの位置から書き込み かを指定します。

逆に負の値を指定すると、左方向にずれます。 デフォルトは、紙の中央が画面の中央にくるような値が採用されます。

-yOffset 左上座標指定 (Y 座標)

書式: -yOffset=[num]

機能: プリンタ用紙に対して書き込む位置を指定します。

解説: 前ページで説明した "-xOffset" とセットで使用します。座標系は、 画面左上を原点とし、右が X 軸の正の方向、下が Y 軸の正の方向で

す。これらのオプションで、どの位置から書き込みを始めるかを指定

します。たとえば、"-yOffset=0"と指定します。

前ページで説明した -xOffset とセットで使用します。 座標系は、画面左上を原点とし、右が X 軸の正の方向、下が Y 軸 の正の方向です。これらのオプションで、どの位置から書き込みを始める かを指定します。

これを "-yOffset=100" と指定すると、100 ドット分、下方向にずれます。

前ページで説明した -xOffset とセットで使用します。 座標系は、画面左上を原点とし、右が X 軸の正の方向、下が Y 軸

逆に負の値を指定すると、上方向にずれます。 デフォルトは、紙の中央が画面の中央にくるような値が採用されます。

-pk2fontman FONTMAN Ver.2 の変換ファイル指定

書式: -pk2fontman=[string]

機能: FONTMAN Ver.2 の変換ファイル指定。

解説: FONTMAN Ver.2 を利用する場合、print.p2m ファイルを必要とします。FONTMAN Ver.2 は、デフォルトでは、カレントディレクトリの print.p2m、あるいは %TEXHOME% の print.p2m を参照しますが、このオプションを使えば変更できます。この変更は、環境変数 PRINT.P2M または PRINT.P2M でも設定可能です。オプションと環境変数の両方を指定した場合は、オプションの指定のほうが優先されます。ファイル名をフルパスで指定してください。詳しくは第1.4節「PRINT 環境変数」(p.12)を参照してください。

なお、FONTMAN Ver.2 は、本書には添付されていません。

-pk3fontman FONTMAN Ver.3 の変換ファイル指定

書式: -pk3fontman=[string]

機能: FONTMAN Ver.3 の変換ファイル指定です。

解説: FONTMAN Ver.3 を利用する場合、print.p3mファイルを必要とします。フォントマネージャの Ver. 3 はデフォルトでは、カレントディレクトリの print.p3m、あるいは %TEXHOME% の print.p3m を参照しますが、このオプションを使えば変更することができます。この変更は、環境変数 PRINT.P3M または PRINT_P3M でも設定可能です。オプションと環境変数の両方を指定した場合は、オプションの指定のほうが優先されます。

ファイル名をフルパスで指定してください。詳しくは第 1.4節「PRINT 環境変数」 (p.12)を参照してください。

-fontmanMaxSize フォントマネージャの最大フォントサイズ

書式: -fontmanMaxSize=[num]

機能: フォントマネージャの最大フォントサイズを指定します。

解説: FONTMAN の Ver.2 あるいは Ver.3 を利用すると、かなり大きなサイズの漢字フォントまで利用することができます。フォントマネージャとのインターフェースでは、フォントのバッファを必要なサイズだけ確保しなければならないので、このオプションで指定します。デ

フォルトは512ドットですが、普通はこれで十分です。

-layout レイアウト印字指定

書式: -layout

機能: レイアウト印字を指定します。

解説: すべてのフォントのすべての文字がボックスで印字されます。印字速

度が若干速くなりますが、たいした効果は期待できません。

-subst 代用印字方法指定

書式: -subst=[string]

機能: 代用印字方法を指定します。

解説: フォントファイルがない場合の動作を指定します。[string] は、box, cmrmin, nofont のうちから選んでください。それぞれの動作は、以下のとおりです。

(1) -subst=box

フォントファイルがない場合、ボックス印字します。ただし、tfm ファイルがないと、ボックス印字をすることはできません。その 場合、ダミーフォントとなります。

(2) -subst=cmrmin

フォントファイルがない場合、cmr¹³⁾か min¹⁴⁾で代用します。この場合、フォントの領域を示すボックスは正確ではなくなります。なお、これらのフォントがない場合は、代用印字することはできません。その場合、ダミーフォントとなります。この指定で代用印字をした場合、"-info"で見ると、"check sumerror"がよく表示されます。しかし、無視してかまいません。

(3) -subst=nofont フォントファイルが見つからなかった場合、ダミーフォントとな n + +

なお、上述のいかなる場合でもダミーフォントが見つかった場合は、途中で動作を打ち切ります。該当フォントを作成したうえでリトライ してください。

13)英語フォントの場合。14)日本語フォントの場合。

-dump ダンプ出力

書式: -dump=[string]

機能: ダンプ出力を指定します。

解説: プリンタに出力するかわりに、バイナリデータをファイルに出力し

ます。

A>copy ファイル名 LPT

以上の操作でプリンタに出力できる形式でファイルに出力しますから、 いったんファイルに保存しておいて、後日プリンタに出力することが できます。 15)たとえば、NEC の PR シリーズ等。

16)バイトの MSB がプリン タの上方にくる。

-MSBisUpper 印字ヘッド方向指定

書式: -MSBisUpper

機能: 印字ヘッドの方向を指定します。

解説: 多くのプリンタ¹⁵⁾は、プリンタの印字ヘッドピンの上方向に LSB が

きます。しかし、なかにはシャープの CZ シリーズのようにビット並 びが反対¹⁶⁾のものがあります。そういう場合、本オプションを指定し ます。

> ここでちょっと寄り道をして、プリンタの印字ヘッドピンの並びにつ いて説明しておきます。プリンタをコンピュータで制御するために、 普通、プリンタの印字ヘッドピンは8つごとに区切ってバイト単位に まとめられています。1バイトに含まれる8つのビット並びを正確に 把握していないと、数ミリ幅の帯状にスライスされたイメージがプリ ンタに出力されてしまいます。並び方は、上下が入れ替わっているか どうかという違いしかありません。それは"プリンタの上方に MSB がくるか LSB がくるか"と表現されます。あなたのプリンタがどち らであるかはわかりにくいと思いますが、見分け方のひとつとして, プリンタがシャープ製かどうかという方法があります。シャープ製な ら、確実に-MSBisUpper を指定すべきプリンタだからです。その他 のメーカについては、それぞれのプリンタのマニュアルを参照してく ださい。

> そして万が一、"数ミリ幅の帯状にスライスされたイメージ"が出力 されたら、-MSBisUpper を再調整してください。

List 2-10 ● -MSBisUpper の設定例

- 1: -remark= C Z 8 P C 3 用 print.cfg by J u n K
- 2: -dpi=180
- 3: -MSBisUpper
- 4: -pinBytes=3
- 5: $-init=\ec1\e%%9\x10\x20\x08$
- -remark= 美しくないけどよしとしよう by じぱんぐ
- 7: $-CRLF=\r\n$
- 8: -FF=\f -remark= corrected by じばんぐ 89/12/11
- 9: -graphic=\eJ%2m
- 10: $-start=\e\x10\%4d$
- 11: -repeat=

-MSBisLeft 印字ヘッド方向指定

書式: -MSBisLeft

機能: 印字ヘッドの方向を指定します。

解説: PR2000/4 のように、プリンタの印字ヘッドのビットの並びが横に並んでいるときに、本オプションを使います。

List 2-11 ● -MSBisLeft の設定例

- 1: -remark= PR2000/4用 print.cfg by SASA
- 2: -remark= A 4 縦書き用
- 3: -dpi=400
- 4: -TRAM
- 5: -GRAM
- 6: -width=3040
- 7: -height=4512
- 8: -MSBisLeft
- 9: -pinHeights=1
- 10: -init=\x1bc1\x1cd240.\x1cfPA4.\x1c<1/400,i.\x1ce0,0.
- 11: -CRLF=\x1ce0,1,,B,B.
- 12: -FF=\f
- 13: -graphic=\x1ci%4d,1,0,1/1,1/1,%3D,400.
- 14: -start=
- 15: -repeat=

残念ながら、本オプションを指定した場合、縦方向への印字ができなくなります。しかし、PR2000/4にかぎっていえば、-MSBisLeft を外してラスタプリンタ制御系オプションを駆使すると、縦方向への印字が可能になります。

List 2-12 ● PR2000/4 で縦方向への印字を行う例

- 1: -remark= PR2000/4用 print.cfg by SASA :Modified_by_T.Hilano
- 2: -remark= A 4 縦書き用
- 3: -dpi=400
- 4: -TRAM
- 5: -GRAM
- 6: -width=3040
- 7: -height=4512
- 8: -Raster
- 9: -RasterOutPutOrder=xyXYg
- 10: -Raster_xPos=\x1ce%4D
- 11: -Raster_yPos=,%4D.
- 12: -Raster_xSize=\x1ci%4D
- 13: -Raster_ySize=,%4D
- 14: -pinHeights=1
- 15: -init=\x1bc1\x1cd240.\x1cfPA4.\x1c<1/400,i.\x1ce0,0.
- 16: -CRLF=\x1ce0,1,,B,B.
- 17: -FF=\f
- 18: -graphic=,0,1/1,1/1,%4D,400.
- 19: -start=
- 20: -repeat=

-pinBytes 印字ヘッドのピン数指定

書式: -pinBytes=[num]

機能: 印字ヘッドのピン数を指定します。

解説: [num] には、印字ヘッドのピン数/8 を指定してください。

-pinHeights 印字ヘッドのピン数指定

書式: -pinHeights=[num]

機能: 印字ヘッドのピン数を指定します。

解説: [num] で印字ヘッドのピン数を指定します。-MSBisLeft を指定した

場合は、-pinBytes ではなく、-pinHeights を指定してください。

-prBufSize プリンタバッファの大きさ指定

書式: -prBufSize=[num]

機能: プリンタバッファの大きさを指定します。

解説: プリンタスプールに使用するバッファの大きさを K バイト単位で指

定します。1以上を指定してください。デフォルトは 256 です。プリンタの速度が X680x0 の描画速度に比べて遅い場合、このバッファの値を大きくするとよいでしょう。反対に、プリンタの速度が X680x0

よりも速い場合には、最小値の1を指定してください。

-init プリンタ初期化のコード列指定

書式: -init=[string]

機能: プリンタ初期化のコード列を指定します。

解説: 1ページの始まりごとに [string] に指定したコード列をプリンタに 送ります。プリンタに出力するエスケープ・シーケンス等のコード列 を指定します。ここで指定できるコードの詳しい説明は、第2.4.3項 「-switch=[string] で使用できるコード」(p.91)を参照してくださ い。デフォルトは、-init=\ec1\eM\sG\eT24です。

List 2-13 ● -init の設定例

- 1: -remark= HP-LaserJet4用 print.cfg by HIDE
- 2: -dpi=600
- 3: -width=4672
- 4: -height=6400
- 5: -pinHeights=1
- 6: -MSBisLeft
- 7: -CRLF=\n
- 8: -FF=\f
- 9: -x0ffset=400
- 10: -yOffset=428
- 11: -init=\eE\e&u600D\e*t600R\e&1.08C\e&k2G\e&f0y0X\e*p-1Y\e*r b1A\e&f1X
- 12: -graphic=\e&f2X\e*b%3DW
- 13: -start=\e*p%4dX
- 14: -repeat=

List 2-13 の 11 行目を見てください。 -init の行の設定により、1 ページの始まりごとに「エスケープコード+E+エスケープコード+&+ $u+6+\cdots$ 」という長いコード列をプリンタに出力します。

-CRLF プリンタ改行のコード列指定

書式: -CRLF=[string]

機能: プリンタ改行のコード列を指定します。

解説: 改行ごとに [string] で指定したコード列を送ります。プリンタに出力するエスケープ・シーケンス等のコード列を指定します。ここで指定できるコードの詳しい説明は、第2.4.3項「-switch=[string] で

使用できるコード」(p.91)を参照してください。 デフォルトは -CRLF=\r\n (改行復帰) です。

List 2-14 • -CRLF の設定例

- 1: -remark= PR2000/4用 print.cfg by SASA
- 2: -remark= B 5 縦書き用
- 3: -dpi=400
- 4: -TRAM
- 5: -GRAM
- 6: -width=2608
- 7: -height=3888
- 8: -MSBisLeft
- 9: -pinHeights=1
- 10: -init=\x1bc1\x1cd240.\x1cfPB5.\x1c<1/400,i.\x1ce0,0.
- 11: -CRLF=\x1ce0,1,,B,B.
- 12: -FF=\f
- 13: -graphic=\x1ci%4d,1,0,1/1,1/1,%3D,400.
- 14: -start=
- 15: -repeat=

List 2-14 の 11 行目を見てください。-CRLF の行の設定により、改行には、(0x1c+e+0+,+1+,+8+,+8+.)を使います。

-extraCRLF 空行改行時の追加コード列指定

書式: -extraCRLF=[string]

機能: 空行改行時の追加コード列を指定します。

解説: 空行改行時に、改行コード列の直前に [string] で指定したコード列を追加します。空行の出力時に通常の改行だけでは不十分な場合、本オプションで不足分を追加します。プリンタに出力するエスケープ・シーケンス等のコード列を指定します。ここで指定できるコードの詳しい説明は、第 2.4.3 項「-switch=[string] で使用できるコード」 (p.91) を参照してください。デフォルトは -extraCRLF= (何もしない) です。

HP-DJ505J のコンフィギュレーションファイルは、本オプションを 使って空行の調整を行います。

List 2-15 ● -extraCRLF の設定例

- 1: -remark=HP_DJ505J_Config_by_AIR
- 2: -width=2400
- 3: -height=3300
- 4: -dpi=300
 - 5: -MSBisLeft
 - 6: -pinHeights=1
 - 7: -init=\e@\e\x5F\x41%0
 - 8: -CRLF=\r
 - 9: $-extraCRLF=\e\x5F\x4A\x01\%0$
 - 10: -FF=\f
 - 11: -graphic=\e\x5F\x57%2I
 - 12: -start=
 - 13: -repeat=
 - 14: -relative=

List 2-15 の 8、9 行目を見てください。-CRLF の行の設定により、通常行は復帰 0x0d を出力するのみですが、-extraCRLF の行の設定により、空行を出力する場合はかわりに「エスケープコード+_+ J + 0x01 + 0x00 + 0x0d」の順に出力します。

-FF プリンタ改ページのコード列指定

書式: -FF=[string]

機能: プリンタ改ページのコード列を指定します。

解説: 改ページ時に [string] で指定したコード列を追加します。プリンタに出力するエスケープ・シーケンス等のコード列を指定します。ここで指定できるコードの詳しい説明は、第2.4.3項「-switch=[string] で使用できるコード」(p.91) を参照してください。デフォルトは -FF=\f\d です。

List 2-16 ● -FF の設定例

- 1: -remark= MJ-500 print.cfg by 山川直己
- 2: -dpi=360
- 3: -MSBisUpper
- 4: -TRAM
- 5: -pinBytes=6
- 6: -init=\e@\x18\eA\x08
- 7: -CRLF=\r\n
- 8: -FF=\f
- 9: -x0ffset=135
- 10: -graphic=\e*\x48%2i
- 11: -start=
- 12: -repeat=
- 13: -relative=\e\\%2/2i
- 14: -xOffset=300
- 15: -yOffset=0
- 16: -PrBufSize=32

List 2-16 の 8 行目を見てください。-FF の行の設定により、改ページする際には 0x0c を出力します。

-graphic ドットグラフィック指定のコード列指定

書式: -graphic=[string]

機能: ドットグラフィック指定のコード列を指定します。

解説: プリンタドライバが作成したビットマップデータ 1 行分をプリンタに 送る際に使用するコード列です。[string] で指定されるコード列を すべて出力後、ビットイメージデータが出力されます。デフォルトは -graphic=\eJ%4d です。

ビットマップ出力のために、-graphic, -start, -relative, -repeat の 4 つのオプションが用意されています。この 4 つのなかでは、-graphic が最も基本的で、かつ、最も効率が悪い方法です。詳しくはプリンタのマニュアルを参照してください。プリンタのマニュアルには、「ドットグラフィック指定」といった用語で記述されています。プリンタのマニュアルをよく読んで「ドットグラフィック指定」という用語があれば、本オプションで指定してください。

[string] に使用可能なコードについての詳細は、第 2.5.3 項 「-switch=[string] で使用できるコード」 (p.91) を参照してください。

List 2-17 • -graphic の設定例

- 1: -remark=EPSON_AP-900 by 諸は郎
- 2: -prBufSize=512
- 3: -GRAM
- 4: -TRAM
- 5: -width=2880
- 6: -height=3920
- 7: -dpi=360
- 8: -MSBisUpper
- 9: -pinBytes=6
- 10: $-init=\ealx08$
- 11: -CRLF=\r
- 12: -FF=\f
- 13: -graphic=\e*\x48%2i
- 14: -start=
- 15: -repeat=

List 2-17 の 13 行目を見てください。-graphic の行の設定により、「エスケープコード+*+ H」に続き、リトルエンディアン 17)で出力し、最後にビットマップデータがその長さだけ続くことを意味します。

17)インテルの CPU が採用 している順番で、2 パイ トのうち、下位パイトを まず先に、上位パイトを そのあとに出力する方法。

-start ドット単位印字開始位置指定のコード列指定

書式: -start=[string]

機能: ドット単位印字開始位置指定のコード列を指定します。

解説: プリンタドライバが作成したビットマップデータ 1 行分をプリンタ に送る際に、空白をスキップするためのコード列です。デフォルトは

-start=\eF%4d です。

ビットマップをベタ出力する際に空白部分を省略すると、プリンタへの転送容量が減るため、高速化できます。本オプションは、そういった用途に使われるコード列を指定するものです。

プリンタの 1 行の印字開始位置を指定する目的で、プリンタにビットマップ列を出力する先頭絶対位置を指定できる機能が備わっていることがあります。プリンタのマニュアルには、「ドット単位印字開始位置指定」といった用語で記述されています。詳しくはプリンタのマニュアルを参照してください。

プリンタのマニュアルをよく読んで、このような指定のしかたが可能なことを確かめてから、本オプションを指定してください。もし不幸にも本機能がない場合には、[string]を省略して-start=と書きます。

使用可能なコードについての詳細は、第 2.4.3 項「-switch=[string] で使用できるコード」(p.91) を参照してください。

List 2-18 ● -start の設定例

1: -remark= FM-PR45 I用 print.cfg

2: -remark=by_fatman

3: -dpi=180

4: -MSBisUpper

5: -pinBytes=3

6: -init=\ec\eQ\x32\x3b\x31\x35\x20G

7: -remark=

reset&LFpicth

8: -CRLF=\n

9: -FF=\f

10: -graphic=\eQ%4d\x20W

11: -start=\e[%4d\x60

-remark=absolute -remark=relative

12: -relative=\e[%4da

13: -width=2448

14: -height=1980

List 2-18 の 11 行目を見てください。-start の行の設定により、「エスケープコード+ [」に続き、位置を最大 4 桁までの ASCII コードで表した十進数で出力し、最後に 'を出力することで、先頭絶対位置を指定しています。実際のビットマップの出力は -graphic で指示されたとおりに行われます。

-relative ドット単位印字位置相対指定のコード列指定

書式: -relative=[string]

機能: ドット単位印字位置相対指定のコード列を指定します。

解説: プリンタドライバが作成したビットマップデータ 1 行分をプリンタ に送る際に、空白をスキップするためのコード列です。デフォルトは -relative= です。ビットマップをベタ出力する際に空白部分を省略 すると、プリンタへの転送容量が減るため、高速化できます。本オプションは、そういった用途に使われるコード列を指定するものです。 プリンタの 1 行目の印字開始位置を指定するために、プリンタには ビットマップ列を出力する先頭相対位置を指定できる機能が備わって いることがあります。プリンタのマニュアルには、「ドット単位印字位 置相対指定」といった用語で記述されています。詳しくはプリンタのマニュアルを参照してください。

-start と同じ目的で使用されます。ただし、-relative は、ビットマップ列を出力する先頭位置を、以前出力した先頭位置からの相対位置で指定するコードが備わっているときに使います。

プリンタのマニュアルをよく読んで、このような指定のしかたが可能なことを確かめてから、本オプションを指定してください。もし不幸にも本機能がない場合には、[string] を省略して -relative= と書きます。

使用可能なコードについての詳細は、第 2.4.3 項「-switch=[string] で使用できるコード」(p.91) を参照してください。

List 2-19 • -relative の設定例

- 1: -remark= B J I 3 0 J用 print.cfg writen by あるたさろす・R・ミオラルオン
- 2: -dpi=360
- 3: -pinBytes=6
- 4: -init=\eM\sG\sC\eT24
- $5: -CRLF=\r\n$
- 6: -FF=\f
- 7: -MSBisUpper
- 8: -graphic=\x1cCB\x04\x04%2i
- 9: -relative=\eU%4/2d%0%0%0 -remark=added_by_S a s a f u
- 10: -start=
- 11: -repeat=
- 12: -width=2880
- 13: -height=3960

List 2-19 の 9 行目を見てください。-relative の行の設定により、エスケープコード+ U に続き、相対位置を 2 で割ったものを、最大 4 桁までの ASCII コードで表した十進数で出力し、続けて 3 つの 0x00 を出力することで相対位置を指定しています。実際のビットマップの出力は -graphic で指示されたとおりに行われます。

-repeat グラフィックリピート指定のコード列指定

書式: -repeat=[string]

機能: グラフィックリピート指定のコード列を指定します。

解説: プリンタドライバが作成したビットマップデータ 1 行分をプリンタ に送る際に、空白をスキップするためのコード列です。デフォルトは -repeat=\eU%4d です。ビットマップをベタ出力する際に空白部分を 省略すると、プリンタへの転送容量が減るため、高速化できます。本 オプションは、そういった用途に使われるコード列を指定するもの です。プリンタに、同じビットマップデータを繰り返し転送する機能 が備わっていることがあります。プリンタのマニュアルには、「グラフィックリピート指定」といった用語で記述されています。詳しくは プリンタのマニュアルを参照してください。

-start, -relative とは違って出力位置が指定できなくても、リピート指定ができれば、これらと同じようにプリンタへの転送容量を削減できます。[string] で指定されるコード列をすべて出力後、リピートすべきビットイメージデータが出力されます。プリンタのマニュアルをよく読んで、このような指定のしかたが可能なことを確かめてから、本オプションを指定してください。もし不幸にも本機能がない場合には、[string] を省略して -repeat= と書きます。使用可能なコードについての詳細は、第2.4.3項「-switch=[string] で使用できるコード」(p.91) を参照してください。

List 2-20 ● -repeat の設定例

- 1: -remark= Laser Shot emulation (2/3 mode)用 (LBP180L.cfg) by M A S A
- 2: -remark= 1 5 9 ... と 3 7 11 ... の page で使います。
- 3: -dpi=180
- 4: -pinBytes=3
- 5: -height=1960
- 6: -width=2560
- 7: -turnLeft
- 8: $-init=\x1bc1\x1bM\x1bT18\x1bd2$
- $9: -CRLF=\r\n$
- 10: -FF=\x0d
- 11: -xOffset=1340
- 12: -yOffset=110
- 13: -graphic=\eJ%4d
- 14: -start=\eF%4d
- 15: -repeat=\eU%4d

List 2-20 の 15 行目を見てください。"-repeat"の行の設定により、「エスケープコード+U」に続き、リピート回数を最大 4 桁までの ASCII コードで表した十進数で出力し、続いてリピートすべきコードを 1 バイト出力するように指定しています。実際のビットマップの出力は、-graphic で指示されたとおりに行います。

-Raster ラスタスキャン出力指定

書式: -Raster

機能: ラスタスキャン出力することを指定します。

解説: -Raster オプションを指定すると、次のオプションを指定しても無視されます。

O -vertical

○ -MSBisUpper

O -pinBytes

○ −CRLF

O -start

O -relative

O -repeat

List 2-21 ● -Raster の設定例

1: -remark= L P-3000用 print.cfg by Ritchy:

2: -remark= modified by T.Hilano for Raster_Output

3: -width=2360

4: -height=3376

5: -x0ffset=200

6: -yOffset=200

7: -dpi=300

8: -pinBytes=1

9: -init=\x1bz%0%0\x1d0;0.24muE\x1d8;0lpP\x1d0;300;300drE\x1 d0boP

10: -OrderPos=x

11: -OrderSize=gxy

12: -Raster

13: -Raster_yPos=\x1d%4DY

14: -Raster_xPos=\x1d%4DX

15: -Raster_ySize=%1D;0bi{I

16: -Raster_xSize=%3D;

17: $-CRLF=\r\n$

18: -FF=\f

19: -graphic=\x1d%4D;

20: -start=

21: -repeat=

-MH MH 符号圧縮指定

書式: -MH

機能: ラスタスキャンのデータを MH 符号で圧縮して転送する指定をします。

解説: MH 符号圧縮指定は、-Raster を指定していないと無効です。MH 符号は1本の主走査線の画素数が 2560 以下の白黒 2 値の画像信号を対象としています。-width で指定する値は、この値より小さくしてく

ださい18)

18)これ以上の値を指定した 場合には、安定した動作 は保証されません。

-EveryRaster 出力ラスタ数指定

書式: -EveryRaster=[num]

機能: [num] 個のラスタごとに出力するように指定します。

解説: -EveryRaster オプションは、-MH 指定時には無視されます。

MH 符号圧縮をしない場合には、空白のラスタ群にはさまれた部分を ひとまとめにしてプリンタに出力します。その際、送るビットイメー ジの前後にある空白は除きます。したがって、空白のラスタがあまり なく、その間でラスタの長さが大きく変化する場合等には有効です¹⁹⁾。

19)たとえば、スタイルオプ ション (j)twocolumn を 指定しているときなど。

-RasterOutPutOrder ラスタ情報出力順序指定

書式: -RasterOutPutOrder=[string]

機能: 出力するラスタイメージデータの位置や大きさを指示する順序を定義

します。

解説: [string] には、次に挙げる文字を組み合わせて指定します。

文字	意味	関連オプション
x	x 方向 (横) の位置	-Raster_xPos
У	y 方向 (縦) の位置	-Raster_yPos
X	ラスタスキャンの x 方向の大きさ	-Raster_xSize
Y	ラスタスキャンの y 方向の大きさ	-Raster_ySize
g	送るべきバイト数	-graphic

[string] に記述した「文字」の順序に従って、「関連オプション」で 指定したコード列が出力されます。なお、すべての文字を書く必要は ありません。

List 2-22 ● -RasterOutPutOrder の設定例

1: -remark= L P - 3 0 0 0 用 print.cfg by Ritchy:

2: -remark= modified by T.Hilano for Raster_Output

3: -width=2360 -height=3376

4: -xOffset=200 -yOffset=200

5: -dpi=300 -pinBytes=1

6: -init=\x1bz%0%0\x1d0;0.24muE\x1d8;0lpP\x1d0;300;300drE\x1 d0boP

7: -RasterOutPutOrder=xygXY

8: -Raster

9: -Raster_yPos=\x1d%4DY

10: -Raster_xPos=\x1d%4DX

11: -Raster_ySize=%4D;0bi{I

12: -Raster_xSize=%4D;

13: $-CRLF=\r\n$

14: -FF=\f

15: -graphic=\x1d%5D;

16: -start=

17: -repeat=

List 2-22 の例の場合、7 行目は、ビットマップをラスタ出力する際、(x) 方向の位置」、(y) 方向の位置」、「送るべきバイト数」、「ラスタイメージの (x) 方向の大きさ」、そして、「ラスタイメージの (y) 方向の大きさ」の順に送ることを表しています。

「x 方向の位置」の出力コードは、10 行目の -Raster_xPos の記述に 従います。「y 方向の位置」の出力コードは、9 行目の -Raster_yPos の記述に従います。「送るべきバイト数」の出力コードは、15 行目 の -graphic の記述に従います。「ラスタイメージの x 方向の大き さ」の出力コードは、12 行目の -Raster_xSize の記述に従います。 「ラスタイメージの y 方向の大きさ」の出力コードは、11 行目の -Raster_ySize の記述に従います。

-Raster_xPos ラスタスキャン x 方向位置のコード列指定

書式: -Raster_xPos=[string]

機能: ラスタスキャンx方向位置のコード列を指定します。

解説: -Raster_xPos では、[string] にラスタスキャンデータの x 方向出

力位置をドット単位で指定するコード列を書きます。

次に説明する -Raster_yPos と組み合わせて使います。

p.88 の List 2-22 の例の 10 行目を見てください。 $-Raster_xPos$ の行の設定により、x 方向の位置をバイト数で数えたものを、最大 4 桁までの ASCII コードで表した十進数で出力し、続けて X を出力します。

-Raster_yPos ラスタスキャン y 方向位置のコード列指定

書式: -Raster_yPos=[string]

機能: ラスタスキャンの y 方向位置のコード列を指定します。

解説: -Raster_yPos では、[string] にラスタスキャンデータの y 方向出

力位置をドット単位で指定するコード列を書きます。

上の -Raster_xPos と組み合わせて使います。

p.88 の List 2-22 の例の 9 行目を見てください。-Raster_yPos の行の設定により、y 方向の位置をバイト数で数えたものを、最大 4 桁までの ASCII コードで表した十進数で出力し、続けて Y を出力します。

-Raster_xSize ラスタスキャン x 方向サイズのコード列指定

書式: -Raster_xSize=[string]

機能: ラスタスキャンx方向サイズのコード列を指定します。

解説: -Raster_xSize では、[string] に、ラスタスキャンデータの x 方向

サイズをドット単位で指定するコード列を書きます。

次の -Raster_ySize と組み合わせて使います。

p.88 の List 2-22 の例の 12 行目を見てください。-Raster_xSize の行の設定により、x 方向サイズをバイト数で数えたものを、最大 4

桁までの ASCII コードで表した十進数で出力します。

-Raster_ySize ラスタスキャン y 方向サイズのコード列指定

書式: -Raster_ySize=[string]

機能: ラスタスキャン y 方向サイズのコード列を指定します。

解説: -Raster_ySize では、[string] に、ラスタスキャンデータの y 方向

サイズをドット単位で指定するコード列を書きます。

上の-Raster_xSize と組み合わせて使います。

p.88 の List 2-22 の例の 11 行目を見てください。-Raster_ySize の行の設定により、y 方向サイズをバイト数で数えたものを、最大 4 桁までの ASCII コードで表した十進数で出力します。その後、「; +

 $0+b+i+{\{+I\}}$ を続けて出力します。

2.4.3 -switch=[string] で使用できるコード

プリンタドライバで使用できるオプションのうち、次のものは引数として文字 列を指定します。

○ 汎用プリンタ制御系

-init, -CRLF, -extraCRLF, -FF, -graphic, -start, -relative, -repeat

○ ラスタプリンタ制御系

-Raster_xPos, -Raster_yPos, -Raster_xSize, -Raster_ySize

そこに指定できるコードを以下に説明します。なかでも次に示す8つのオプションは、ビットマップデータの位置・サイズ等の情報をともなうので、次に説明するような特別な記法が用意されています。

○ 汎用プリンタ制御系

-graphic, -start, -relative, -repeat

○ ラスタプリンタ制御系

-Raster_xPos, -Raster_yPos, -Raster_xSize, -Raster_ySize

♦ %?d, %?D, %?m, %?M, %?i, %?I

プリンタに出力ドット数を送る際に、そのドット数の出力方法を指定しなければなりません。本コード列は、以下に挙げるオプションにおいて、グラフィックデータの出力の指定に使います。

これらのオプション内では、本コード列を何回指定してもかまいません。

○ 汎用プリンタ制御系

-graphic, -start, -relative, -repeat

○ ラスタプリンタ制御系

-Raster_xPos, -Raster_yPos, -Raster_xSize, -Raster_ySize

本コード列は、次に分類するように6種類あります。

%?d ?は1から5までの ASCII コードで、最大? 桁までの十進数 ASCII コードで出力することを意味します。

%?D -graphic, -Raster_xPos, -Raster_yPos, -Raster_xSize および -Raster_ySize でしか使えません。出力するデータがドット数ではなく、バイト数である点を除けば、%?d と同じです。

%?m ? は1または2で、ドット数を?バイトのバイナリデータに変換して、ビッグエンディアン²⁰⁾で出力することを意味します。

%?M -graphic, -Raster_xPos, -Raster_yPos, -Raster_xSize および
 -Raster_ySize でしか使えません。出力するデータがドット数ではなく、バイト数である点を除けば、%?m と同じです。

20)モトローラの CPU が採 用している順番で、上位 バイトに続き、下位バイ トを送ること。 21)インテルの CPU が採用 している順番で、下位バイトに続き、上位バイト を送ること。

- %?i ?は1または2で、ドット数を?バイトのバイナリデータに変換して、リトルエンディアン²¹⁾で出力することを意味します。
- %?I -graphic, -Raster_xPos, -Raster_yPos, -Raster_xSize および
 -Raster_ySize でしか使えません。出力するデータがドット数ではなく、バイト数である点を除けば、%?i と同じです。

さらに、次に挙げる2つのオプションに関しては、割り算ファクタを指定する ことができます。

-start, -relative

「割り算ファクタ」とは、たとえば 360dpi のプリンタ BJ-130 ではグラフィックリピート指定が 180dpi ベースでしか指定できないというような事態に対処するために考えられた概念です。その正確な定義は以下のようになっています。

定義: スタートドット位置あるいは相対ドット位置の指定において、出力すべきドット数をある指定数で割り、その商をドット数として出力し、余りは通常のグラフィックデータとしてこのあとに続いて出力する。この指定数を「割り算ファクタ」という。

360dpi 単位で割り出したドット数をすべて 180dpi 単位に変換しなければならないわけですが、単に割り算ファクタ 2 で割っただけでは余りが出ます。これを無視していてはビットずれのもとですから、それを後続のデータに埋め込んでしまおうというわけです。

書式は、以下に示すとおりです。

%?/*d, %?/*m, %?/*i

ここで、* の部分に割り算ファクタを書きます。たとえば、BJ-130J では、次のように指定します。

-relative=\eU%4/2d%0%0%0

この指定は、「ドット単位印字位置相対指定」が「エスケープコード+U」に続き、最大 4 桁までの十進数 ASCII コードで相対位置の半分の数値を出力し、3 バイトの 0x00 を出力することを意味します。

ほかにキャラクタリピート²²⁾を使う場合、空白文字が幅 48 ドットを持っているなら、次のように指定します。

-relative= $\ensuremath{\mbox{eR}\%3/48d}\x20$

なお、現在、割り算ファクタは複数指定することができません。さらに、割り 算ファクタのない指定との混在もできません。

22)たとえば、「エスケーブ コード+R ddd n」の場 合、ddd はリビート数を 3 桁の十進数の ASCII コードで表しており、n をリビートすべきキャラ クタとすることを示して います。

♦ \x??

1 バイトコードの出力指定です。16 進数で指定します。ちょうど 2 桁分指定してください。ただし、0x00 を出力したい場合は %0 を用いてください。

♦ \???

1 バイトコードの出力指定です。8 進数で指定します。ちょうど 3 桁分指定してください。ただし、0x00 を出力したい場合は %0 を用いてください。

◆ その他のコード

以上に記述したコード列以外にも、以下にリストされた記法が使用できます。

- \b ベル (BEL, 0x07) \t 水平タブ (HT, 0x09) 改行 (LF, 0x0a) \n \v 垂直タブ (VT, 0x0b) \f 改ページ (FF, 0x0c) \r 復帰 (CR, OxOd) \d deselect (DC3, 0x13) サブコード (SUB, 0x1a) \s エスケープコード (ESC, 0x1b) \e /コード 11 %% % コード %0 ヌルコード (NUL, 0x00)
- 1 バイトコード出力指定 (\x?? や \???) だけを使っていると、記述を見ただけでは意味がわかりにくいので、このようなわかりやすい記述のしかたを使うと便利です。

ヌルコードは \000, \x00 等では指定できません。

2.5 METAFONT のコマンドライン

METAFONT の基本的な実行形式である inimf.x と virmf.x のコマンドライン解釈について簡単に説明しておきます。inimf.x と virmf.x には、通常のプログラムでいう、コマンドラインから指定することで自身の動作を変化させるようなオプションは存在しません。コマンドラインに記述された文字列は、そのまま METAFONT の入力文字として扱われます。

たとえば、コマンドラインから以下のように入力したとしましょう。

A> inimf test.mf

この記述は、一見するとコマンドラインの引数として test.mf を渡したかのように見えます。しかし、これはただ単に、

A> inimf

This is METAFONT, C Version 2.7 (INIMF)

**test.mf

とした場合とまったく等価です。コマンドラインからの入力は、そのまま META FONT の入力として扱われる点に注意してください。

ただし、 $T_{E}X$ の場合と同様、"&"を先頭に持つ最初のコマンドライン引数だけは METAFONT でも特別の意味を持ちます。"&"のあとに続く文字列は、inimf.x で作成した、拡張子が .base のファイルを指定します。base ファイルは、 $T_{E}X$ にとっての fmt ファイルに相当するファイルです。

"\" ("*") は、 $T_{E}X$ での場合と同様に METAFONT でもパスの区切りとして 認識されませんから、コマンドラインからディレクトリ付きのファイルネームを 渡す場合は "\" ("*") のかわりに "/" を使用してください。

2.6 makefont オプション

makefont.x には、以下に示す各オプションがあります。

dpi>

作成フォントの基本 dpi

〈拡大率〉

フォントの拡大率

• 〈フォント名〉 作成フォント名

• -mf

METAFONT ソースファイル検索ディレクトリの追加

-y

処理の中断の禁止

〈dpi〉〈拡大率〉〈フォント名〉については順番は固定で、省略することはでき ません。その他のオプションは、これらのオプションの後ろであれば、順不同 で、省略も可能です。なお、オプションを指定せずに起動すると、対話形式で makefont.x が起動します。

〈dpi〉〈拡大率〉〈フォント名〉 基本 dpi、拡大率、フォント名の指定

書式: 〈dpi〉〈拡大率〉〈フォント名〉

機能: 作成フォントの基本 dpi、拡大率、フォント名を指定します。

解説: 第1オプションとして、作成フォントの基本 dpi を 50-3000 の数値で指定します。プレビューア用のフォント dpi 値は 118 に、プリンタ用のフォントはプリンタの dpi 値にあわせるようにするのが普通です。第2オプションとして、作成フォントの拡大率を指定します。拡大率は、以下の表のとおりに指定してください。実際に作成されるフォントサイズは、「dpi×拡大率」の小数点第1位が5以下のとき、これを切り捨てた値になります。

0.5=m05 0.6=m06 0.7=m07 0.8=m08 0.9=m09 1.0=m0 1.095=mh 1.2=m1 1.3=m13 1.44=m2 1.728=m3 2.074=m4 2.488=m5

第 3 オプションとして、作成するフォント名を METAFONT の ソースファイル名で指定します。拡張子の .mf は指定しない でください。指定ソースファイル名の例を以下に示します。

ソースファイル名	作成されるフォント	
cmr10	Roman face (ローマン体)	
cmti10	Italic face (イタリック体)	
cmcsc10	SMALL CAPS FACE (小文字サイズの大文字)	
cmsl10	Slanted face (斜体)	
cmss10	Sans serif face(サンセリフ体)	
cmtt10	Typewriter face (タイプライタ体)	

なお、第 $1 \sim$ 第 3 のオプションの順番は固定で、省略することはできません。3 つまとめてひとつのオプションだと考えてください。たとえば、118dpi の cmss10 フォントを拡大率 1.2 で作成する場合、以下のようにします。

A> makefont 118 m1 cmss10

-mf METAFONT ソースファイル検索ディレクトリの追加

書式: -mf=〈ディレクトリ名〉

機能: METAFONT ソースファイルの検索ディレクトリを追加します。

解説: METAFONT ソースファイルが標準ディレクトリ以外にある場合に、 このオプションで指定します。ディレクトリが環境変数 MFINPUTS で

指定されている場合は、このオプションは不要です。

-y 処理の中断の禁止

書式: -y

機能: 処理の中断を行わないようにします。

解説: このオプションがあると処理を中断しません。作成先ディレクトリがない場合は確認することなくディレクトリを作成し、作成フォントがすでに存在する場合は確認することなく作業を終了します。また、METAFONTソースにエラーがあった場合も、エラーメッセージを出力するだけで作業を続行します。このオプションは、バッチファイル

等で連続してフォントを作成するときに指定すると便利です。

METALCAL Ve スマタイル機能ディレクトトの配加

Carlotte Street

。のは他をあるのではすべき中でである。 では、Triputanteの自由します。 では、Triputanteの自由します。

A LOUIS OF STATE OF S

1180-01-0-01-0

1000

The Street Land Company Street, St. of

このをデジャンのあると数理を中断しませた。の地上というとりが の、場合は関係することなって、ロットにを作成し、自成フェント の、このできるが報告は関係することなく自成されてします。」となっ の、DRIONT スースにエラーがよっと関かり、エラーメッセージを担 のするではて作業を成れます。このオブションは、ロッチフェイル



Configuration

本章では、フォントマネージャで使用するコンフィギュレーションファイルの文法について解説します。本書の添付ディスクに付属のインストーラによって TEX のインストールを行った場合、フォントマネージャのコンフィギュレーションファイルは、あなたのプリンタおよびフォントファイル環境にあわせて %TEXHOME% 内に myfonts.fm というファイル名で作成されます。しかし、このコンフィギュレーションファイルには、あくまでも最小限度の設定だけしか定義されていませんから、このような既存ファイルの設定に満足できなくなることもあるでしょう。その場合、読者は、自分自身でコンフィギュレーションファイルをつくらなければなりません。本章では、そのような読者のために、フォントマネージャのコンフィギュレーションファイルの書き方について説明します。

3.1 …… コンフィギュレーションファイル文法

3.1.1 コンフィギュレーションファイルの文

フォントマネージャのコンフィギュレーションファイルは、基本的に 1 行がひとつの "文" によって構成されています。ここで、"文"とは、フォントマネージャが解析可能な指示命令の集まりのことで、BASIC でいうところの「行」、あるいはバッチファイルでいう「行」の概念に近いものだと思ってもらってもかまいません。

そのようなフォントマネージャのコンフィギュレーションファイルで使われる 文は、その働きの違いから大きく 2 種類、正確には 6 種類に分けることができ、 それ以外には存在しません。

○ 定義文

フォントマネージャの働きそのものを決定づける部分です。どのフォントを どのフォントドライバで処理して出力するのかという部分を設定します。

(1) マクロ定義文

複雑で長い文字列に、短くてわかりやすい名前をつけるための文のことです。コンフィギュレーションファイルをわかりやすくするのに効果があります。

(2) ドライバ定義文

どのフォントドライバをどのような設定で処理するのかを定める文のことです。コンフィギュレーションファイルのなかでも特に重要な役割を果たします。

(3) フォント定義文

実際にフォントを作成するために、どのフォントドライバを組み合わせるかを定める文のことです。コンフィギュレーションファイルのなかでも特に重要な役割を果たします。

コンフィギュレーションファイル内では、これらの文を順次並べていくこと によって、フォントの登録をプログラミングするわけですが、このとき、各 定義文には次のような相互依存関係があります。

• フォント定義文は、いくつかのドライバ定義文を参照する

フォント定義文やドライバ定義文は、いくつかのマクロ定義文を参照 する

このため、文は基本的に、 $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3)$ の順 $^{1)}$ に並べます。 この点について、もう少し説明してみましょう。

基本的に、フォントマネージャのコンフィギュレーションファイルは、ドライバ定義文によって定義されたフォントドライバの名称(識別子)を、フォント定義文で列挙することにより、フォントを生成し、また、外部のプログラムが参照できるような名前をつけます。

ここで、「なぜ、フォントネームを使用して記述しないのか」という疑問がわいてくるかもしれません。確かに、"自分の必要なフォントネームを列挙する"だけで、フォントマネージャがフォントドライバの組み合わせや、それらの順序を考えて、自動的にフォントを登録してくれれば理想的でしょう。しかし、それにはちょっと無理があります。なぜなら、融通性を考えると、フォントネームにはあまり多くの情報を盛り込めないからです。

たとえば、...-tex180 というフォントネームの一部を見ただけではフィルタドライバ totex.sys を使っているということだけしかわからず、フィルタドライバに渡したすべての引数を類推することは不可能です。また、キャッシュフィルタの有無をフォントネームから判断することはできません。

逆に、フォントネームにキャッシュフィルタの有無の情報を入れないことで 汎用性を確保しています。キャッシュフィルタの有無が、フォントの形を表 すフォントネームに影響することは好ましいことではないでしょう。

以上の理由により、コンフィギュレーションファイルの作成者は、引数の書き方も含めたフォントドライバの識別をドライバ定義文で定義し、フォント 定義文でどの順番に組み合わせるのかを指示する必要があります。

〇 制御文

フォントマネージャのコンフィギュレーションファイルに記述された文の流れを制御するための部分です。コンフィギュレーションファイルは、基本的に記述されている順番に文を展開し、処理をしますが、これらの文を用いれば、その処理を制御することができます。

(1) include 文

別のファイルに記述された定義文を参照するための文です。コンフィギュレーションファイルをわかりやすくするのに効果があります。

(2) if 文

普通のプログラム言語の条件判断文と同じものです。ユーザの環境にあ わせた定義をするのに便利です。

(3) warning 文、error 文

使用者に注意をうながす目的で使う部分です。どちらも通常のプログラム言語の処理中に発生するそれと同じ意味合いを持っていて、warning文は警告を出力させるだけですが、error文は警告を出力したうえ、文の処理も中断させます。

1)記述する場合の前後関係 は、正確には、定義文が 参照しあう順に従って決 まってしまいます。 本節の冒頭で述べたように、コンフィギュレーションファイルにはこれら 6 種類以外の文を書くことはできません。

3.1.2 "文" について

前項で述べたように、コンフィギュレーションファイル中の 1 行を "文" といいます。しかし、以下の指定をすることによって、「文は 1 行である」という制限を変更することができます。

◆ 行継続

行末にバックスラッシュ (\) を書くと、その文は次の行につながっていること (行継続) になります。すなわち、「\+ 0x0d + 0x0a」 (バックスラッシュおよび改行復帰) は無視されます。

◆ 空行

空行は文とはみなされず、無視されます。

行継続の記号(\)の次に空行がある場合、この空行は無視されてしまいますので、その空行の前の行と次の行は続いているものとみなされます。

▲ コメント

キャラクタ"#"があるとコメントとみなされ、"#"以下の文章は行末まで無視されます。コメント文が次の行まで続く場合は、行末に"\"をつけても、"\"よりも"#"のほうが強い働きをしますので、"\"は無視されてしまいます。次の行までコメント文を続けたい場合は、次の行の行頭にも"#"をつけてください。

◆ エスケープキャラクタ

"\"は、エスケープキャラクタとして働きます。コンフィギュレーションファイルでは、=, I, [,], \$, {,} のほか、アルファベット、数字などが文意によっては特別な意味を持ってきます。それをキャンセルする場合(特別な意味を持たない単なる文字として使用したい場合、の意味)、これらのキャラクタの前に"\"

を書いてください。たとえば、"="を特別な意味を持たない単なる文字として使用したい場合には、"\="と記述します。

また、"\"自身を通常の文字として認識させたい場合は、"\\"と続けて書いてください。

◆ スペース

スペースは、入れてはならないところ以外では、見やすさのために、

- いくつ入れてもよい
- スペースのかわりにタブを使用することができる
- スペースとタブを混在させて複数書くことができる
- スペースを入れなくてもよい

ということになっています。

なお、スペースを入れてはならない場合については、以下の説明中、個別に解 説します。

3.1.3 "識別子" 定義

識別子は、漢字 (全角文字のすべて)、アルファベットと数字からなる文字列で、マクロ定義文とドライバ定義文によって定義された、いくつもの定義を識別するためのものです。第3.1.1項「コンフィギュレーションファイルの文」(p.100)で、マクロ定義文を「複雑で長い文字列に、短くてわかりやすい名前をつけるための文」のことだと書きましたが、このときに「つけ」られた「短くて使いやすい名前」も、ここでいう"識別子"のひとつです。

識別子では大文字・小文字が使い分けられます。文意あるいは明示的な指定²⁾によってマクロネームとドライバネームを区別することができるので、同じ識別子を用いることもできないわけではありませんが、やはり、識別子は別のものにしたほうがいいでしょう。

先に述べたように、識別子に含まれてもよい文字は、漢字とアルファベットと数字ですから、これ以外の文字はすべて識別子のデリミタ (区切り) として機能します。したがって、識別子を記述するときには、文字の間にスペースを入れてはいけません。たとえば識別子 "define" があったとすると、これを "de fine" などと記述することはできません。

ネームの前に"\$"を置 くことで行います。詳し くは、「マクロ定義文」 (p.104)を参照。

2)マクロネームの参照は、

3.1.4 文の"フォーム"

第3.1.1項「コンフィギュレーションファイルの文」(p.100)で、コンフィギュ

レーションファイルを構成する文には 6 つの種類があることを簡単に説明しました。本節では、各文について少し詳しく見ていくのと同時に、その文の書き方(これを「フォーム」と呼びます)を説明しておきます。

その前に、「各フォームに関する説明」の"流れ"を示すとともに、その読み方について、いくつかの注意点を示します。

- (1) フォームの書式説明は、フォームの文頭に「○」を付けて行う。
- (2) その際、フォームの書式を示す説明部分では、
 - (a) アルファベットや記号は、実際のフォームの記述どおりである。
 - (b) カタカナや漢字で記述された部分は、実際のフォームの記述に際して適切な識別子あるいは文字列に置き換えなければならない³⁾。
- (3) さらに、フォームの説明のあと、その機能をイメージしてもらうための例を 挙げるが、これはフォントマネージャのコンフィギュレーションファイルと して正しいものではない。つまり、あくまでも理解を深めてもらうための材 料にすぎない。
- (4) 最後にフォントマネージャのコンフィギュレーションファイルとして成り立 ちうる実例を示す。

3)具体的にどのような識別 子や文字列に置き換える のかについては、そのつ ど説明します。

◆ マクロ定義文

フォントマネージャのマクロは、C言語で使用する、引数をとることも可能な #define と同等の働きをします。つまり、「複雑で長い文字列」を「短い識別子」 で代用して書いておき、フォントマネージャでこれを解釈するときは、元の長い 文字列に置き換えて解釈してほしいというようなときに使います。また、識別子には引数を指定することができますので、"似たような長い文字列"をひとまと めにして定義することができるようになります。

マクロ定義文は、次のフォームをとります。「マクロネーム」および「引数」は 識別子であり、「定義体」は文字列です。

- define マクロネーム = 定義体
- define マクロネーム[引数1,引数2,...,引数n] = 定義体

2つのフォームのうち、上側に示したフォームは、引数をとらないマクロを定義する場合に使用するもので、マクロ定義の最も簡単な利用方法といえます。引数をまったくとらないマクロネームは、この記述方法でしか定義することができません。これに対して下側に示したフォームは、引数をとるマクロを定義する場合に使用し、与えた引数は定義体の中で展開されます。

まず、引数をとらないマクロを定義する場合から詳しく説明します。

マクロ定義文で引数をとらないマクロを定義しておくと、以後、「定義体」の内容を「\$マクロネーム」で参照することができるようになります。

List 3-1 に、引数をとらないマクロ定義をイメージするための例を示します。

List 3-1 ● 引数をとらないマクロ定義例

- 1: define No = first
- 2: The \$No sample.
- 3: define No = second
- 4: The \$No sample.

この例は、次の展開結果と同等です。

List 3-2 ● List 3-1 の展開結果

- 1: The first sample.
- 2: The second sample.

同じマクロネームで新たにマクロ定義文を定義すると、それ以後は新しく定義 されたものに置き換わります。List 3-2では、それぞれ first, second になって いることに注目してください。

それでは、フォントマネージャのコンフィギュレーションファイルの一部として成り立ちうるマクロの使用実例として、List 3-3 を示しましょう。2 行目と3 行目で引数をとらないマクロを定義し、7,8,10 行目でそのマクロを使用しています。

List 3-3 ● 引数をとらないマクロ定義の実例

```
1: # 以下の 2 行が引数をとらないマクロ定義の実例です。
2: define freeminsize = 46
3: define freeminsize = 48
4:
5: ifdef freeminsize {
6: generator MinBitmap = /tex/fontman/bm1.sys \
7: /tex/freefont/mincho$freeminsize.bm1 \
8: -n free-ビットマップ ($freeminsize)-明朝
9: dfilter MinBitmapSmooth = /tex/fontman/smooth.sys \
10: -s 256 -p $freeminsize
```

この例は、次の展開結果と同等です。

List 3-4 • List 3-3 の展開結果

```
5: ifdef freeminsize {
6: generator MinBitmap = /tex/fontman/bm1.sys \
7: /tex/freefont/mincho48.bm1 \
8: -n free-ビットマップ (48)-明朝
9: dfilter MinBitmapSmooth = /tex/fontman/smooth.sys \
10: -s 256 -p 48
11: }
```

マクロ freeminsize の展開結果 \$freeminsize が 48 であることに注目してください。

ここで少し寄り道をして、コンフィギュレーションファイルでマクロ参照をする場合のちょっとしたテクニックについて触れておきます。

普通、マクロを参照したときは、そのあとにスペースを入れなければなりません。なぜなら、マクロに引き続いて、さらに識別子になりうるキャラクタ(漢字・

英字・数字) がきた場合、スペースを入れなければ、識別子に続くキャラクタをマクロの識別子の続きとして誤認してしまうことがあるからです。

先の List 3-1 の場合、マクロの識別子に続いていたのが "."(7 行目), ")"(8 行目) という記号でしたから、これらの文字が同時に識別子のデリミタとしても機能したために、スペースの挿入というような処理は不要でした。

しかし、たとえば、List 3-5 を見てください。

List 3-5 ● 間違ったマクロの参照例

- 1: define name = min
- 2: file path is B:/TeX/fonts/\$name10.pk

この例では、name のつもりで書いた識別子が、実際には name10 という識別子として認識されてしまいます。その結果、望んだようにはマクロを展開してくれません。

List 3-6 • List 3-5 の展開結果

1: file path is B:/TeX/fonts/\$name10.pk

では、List 3-7 のように、name と 10 の間にスペースを入れればうまくいくのでしょうか?

List 3-7 ● 識別子と引数の間にスペースを入れた例

- 1: define name = min
- 2: file path is B:/TeX/fonts/\$name 10.pk

しかし、実は List 3-7 も希望どおりにはいきません。

List 3-8 e List 3-7 の展開結果

1: file path is B:/TeX/fonts/min 10.pk

ファイル名 min10.pk が、min 10.pk のように分断されてしまいます。 このような場合は、List 3-9 のように、name と 10 の間に "\" を入れてください。すると、フォントマネージャは、"\" を識別子の終わりとみなします。

List 3-9 • マクロ定義テクニック

- 1: define name = min
- 2: file path is B:/TeX/fonts/\$name\10.pk

これで、ようやく希望どおりのマクロ展開ができるようになります。

List 3-10 • List 3-9 の展開結果

1: file path is B:/TeX/fonts/min10.pk

なお、マクロ定義の参照は、マクロ定義行を読み込んだ直後に行われるので、 次のように define 自体をマクロに置き換えることもできます。

List 3-11 e マクロ def を定義する

1: define def = define

- 2: \$def A = a
- 3: \$ def B = b
- 4: '\$A' and '\$B' are different characters.

List 3-12 e List 3-11 の展開結果

1: 'a' and 'b' are different characters.

しかし、このように define 自体をマクロに置き換えるような使い方はコンフィギュレーションファイルが見にくくなるので、通常は使わないようにしてください。

さて次に、引数をとるマクロを定義する場合について説明しましょう。

先にも述べたように、引数をとるマクロを定義した場合、以後、「引数本体」を 「定義体」内に展開した内容を、以下に示すフォームで参照することができます。

○ \$マクロネーム[引数本体1,引数本体2,...,引数本体n]

引数を定義する場合は、「マクロネーム」に複数の引数を続ける形で行います。 引数をとるマクロをイメージするための例を List 3-13 に、その展開結果を List 3-14 に示します。

List 3-13 e 引数をとるマクロ参照例

- 1: define X[a,b] = \$a are taller than \$b.
- 2: \$X[Elephants, humans]
- 3: \$X[Giraffes,elephants]

List 3-14 e List 3-13の展開結果

- 1: Elephants are taller than humans.
- 2: Giraffes are taller than elephants.

通常、引数をとるマクロは、引数をとらないマクロで代用することができます。 たとえば、List 3-15は List 3-13とまったく同等の指定になります。

List 3-15 ● 引数のつかないマクロでの代用例

- 1: define X = \$a are taller than \$b.
- 2: define a = Elephants
- 3: define b = humans
- 4: \$X
- 5: define a = Giraffes
- 6: define b = elephants
- 7: \$X

しかし、これは X を定義する時点で a b b が定義されていないので、たまたまうまくいった例です。

たとえば、List 3-16のような場合には、Xの定義でaとbが展開されてしまいますから、List 3-17のような展開結果にしかなりません。

List 3-16 * 代用の失敗例

1: define a = Humans

- 2: define b = dogs
- 3: define X = \$a are taller than \$b.
- 4: define a = Horses
- 5: define b = humans
- 6: \$X
- 7: define a = Elephants
- 8: define b = horses
- 9: \$X

List 3-17 • List 3-16の展開結果

- 1: Humans are taller than dogs.
- 2: Humans are taller than dogs.

それでは、フォントマネージャのコンフィギュレーションファイルの一部になり うる、引数をとるマクロ定義の実例を List 3-18 に、その展開結果を List 3-19 に示します。

List 3-18 ● 引数をとるマクロの実例

- 1: define totex[kind] = totex.sys -j \$kind\.tfm -e /dump
- 2: filter TotexKMin = \$totex[ZSkmnpaa]
- 3: filter TotexKGoth = \$totex[ZSkkgpaa]
- 4: filter TotexSMin = \$totex[ZSsmnpaa]
- 5: filter TotexSGoth = \$totex[ZSskgpaa]

List 3-19 • List 3-18 の展開結果

- 2: filter TotexKMin = totex.sys -j ZSkmnpaa.tfm -e /dump
- 3: filter TotexKGoth = totex.sys -j ZSkkgpaa.tfm -e /dump
- 4: filter TotexSMin = totex.sys -j ZSsmnpaa.tfm -e /dump
- 5: filter TotexSGoth = totex.sys -j ZSskgpaa.tfm -e /dump

ところで、フォントマネージャには環境変数を参照するためのマクロがデフォルトで用意されていますので、これについても簡単に触れておくことにしましょう。 このマクロ定義の参照のためのフォームは以下に示すとおりで、このフォームを使用すると、「環境変数名」で指定された環境変数の内容に展開されます。

○ \$env[環境変数名]

List 3-20 のように書いた場合、環境変数参照マクロを参照している部分が、環境変数 MYNAME の値に展開されるのだとイメージしてください。たとえば、環境変数 MYNAME の値が "Kawamoto" である場合は、List 3-21 のように展開されるイメージです。

List 3-20 · 環境変数参照マクロ例

1: My name is \$env[MYNAME].

List 3-21 ● 環境変数参照マクロ例

1: My name is Kawamoto.

実際のフォントマネージャのコンフィギュレーションファイルにおける使用例としては、List 3-22 に示すようなものがあり、これは環境変数 TEXHOME の内容を展開します。汎用性の高いコンフィギュレーションファイルを記述したい場合には、あなたも同じ記述を使用することがあるかもしれません。

List 3-22 e 環境変数参照マクロの実例

1: define driver = \$env[TEXHOME]/fontman

◆ ドライバ定義文

ドライバ定義文は、フォントドライバのファイル名と、そのフォントドライバ にどういう引数を渡すのかなどの情報を含めて識別子「ドライバネーム」に定義 します。

フォントドライバの種類は FONTMAN Ver.2 までは 3 種類でしたが、FONTMAN Ver.3 から 8 種類に増えました。しかし、コンフィギュレーションファイルのレベルでは 8 種類の分類は必要ないので、次のような 3 分類 4)で識別しています。

4)FONTMAN Ver.2 で 行っていた 3 種類の分類 と同じ分類です。

(1) フォントジェネレータ

- ビットマップフォントジェネレータ
- ベクトルフォントジェネレータ

(2) フォントフィルタ

- ビットマップフォントフィルタ
- ベクトルフォントフィルタ
- ビットマップフォントドローア
- ベクトルフォントイクストラクタ

(3) フォントミキサ

- ビットマップフォントミキサ
- ベクトルフォントミキサ

フォントジェネレータ、フォントフィルタ、フォントミキサの概要については『Vol.1 — User's Guide 編』の第 3.2.1 項「概要」(p.50) を参照してください。

フォントマネージャは、フォントジェネレータがターゲットにするフォントが ビットマップフォントであるかベクトルフォントであるかを自動判別するので、 意識して記述する必要は特にありません。

さて、コンフィギュレーションファイルでドライバ定義文を記述する場合、以下に挙げる 5 種類のフォームが用意されているので、これを使用します。

「ドライバネーム」は識別子で、「ドライバ名とその引数」は文字列です。 識別子の参照は、次に説明するフォント定義文で行います。

○ generator ドライバネーム = ドライバ名とその引数

フォントジェネレータの定義文です。

- filter ドライバネーム = ドライバ名とその引数
- cfilter ドライバネーム = ドライバ名とその引数
- dfilter ドライバネーム = ドライバ名とその引数 フォントフィルタの定義文です。

フォントマネージャでは、異なるフォントに対し同じフォントフィルタをかけることができます。完全に同じフォントフィルタなら、ひとつのプログラムを共有するとメモリが節約できると考えるのは自然な考え方でしょう。そのため、フォントフィルタ登録に関しては、プログラム領域を共有する手段が用意されています。

しかし、なかには一見共有できるようで、できないフォントフィルタも存在 します。プログラム領域を共有できるようにするためには、フォントフィル タの作者は共有されることを意識してプログラミングしなければならないか らです。

そこで、フォントマネージャでは、次の 3 種類の指示方法を用意することで プログラム領域の共有の可否を判断しています。

- filter (ordinary filter)
 他のフィルタとプログラムセクションを共有することがある場合に指定します。
- cfilter (common filter)
 フィルタ同士がプログラムセクションを共有する場合に指定します。
- dfilter (divided filter)
 他のフィルタとプログラムセクションを共有しない場合に指定します。

このうち、使用するフォントフィルタにどの指定が一番適切であるのかは、 そのフォントフィルタのドキュメントを参照しなければなりません。

○ mixer ドライバネーム = ドライバ名とその引数 フォントミキサの出力にあたる識別子の定義文です。

以上のドライバ定義文を使用したフォントマネージャのコンフィギュレーションファイルの実例として、List 3-23を示します。

List 3-23 ● コンフィギュレーションファイル例

- 1: define zs = B:/Zsstaff/fonts
- 2: define fonts = B:/TeX/fonts/jfonts
- 3: define dump = B:/TeX/dump
- 4: filter Smooth = D:/smooth.sys
- 5: generator Mincho = D:/zs.sys -c -m -s 512 \
- 6: -1 \$zs/mincho.vf1 -2 \$zs/mincho.vf2
- 7: filter Reverse = D:/reverse.sys
- 8: define totex[kind,DPI] = D:/totex.sys -d \$DPI \
- 9: -j \$fonts/\$kind\10.tfm -e \$dump
- 10: filter TotexMin118 = \$totex[min,118]
- 11: filter TotexMin180 = \$totex[min,180]

1~3 行目、および 8,9 行目はマクロ定義文です。最初の 3 行は、ファイルパスをマクロ定義した例です。8,9 行目は引数付きマクロ定義文の例で、行継続の例でもあります。

ドライバ定義文は $4\sim7$ 行目と、10, 11 行目です。 $4\sim7$ 行目は、直接ドライバの引数を書き込んでいる例です。また、10, 11 行目はマクロ定義を利用することで、ほとんど同じ定義の、微妙に違う部分5) をスマートに定義しています。

各フォントドライバへの引数の指定方法は、フォントドライバごとに異なりますので、本書の添付ディスクが構築した TeX システムの場合、%TEXHOME%\fontman\doc\drivers 配下にある、それぞれのマニュアルを参照してください。なお、本書の添付ディスクによって構築される TeX システムに含まれているフォントドライバの概略は以下に示すようになっています。

5) プレビューアとプリンタ ドライバが使用するフォ ントの解像度 (dpi) の 違いです。

bdraw.sys : ベクトルフォントをビットマップフォントに変換するフィ

ルタ

bm1.sys : ビットマップベタファイルフォント用ジェネレータ

box.sys : フォントのまわりをボックスで囲むフィルタ

diet.sys : フォントを細らせる (ダイエットする) フィルタ

fcache.sys : フォントキャッシュフィルタ

ig.sys : ツァイトのベジェアウトラインフォント用ジェネレータ

jxl4.sys : アスキーの JXL4 フォーマットファイルフォント用ジェネ

レータ

kage.sys : 影文字、立体文字、網掛けを生成するフィルタ

maru.sys : FM TOWNS の丸文字フォント用ジェネレータ

mixJIS2.sys : アウトラインフォントで第二水準の漢字データがない場合に

ROM フォントで代用するためのミキサ

reverse.sys : 白黒反転させるフィルタ

rombox.sys : 本体内蔵の ROM フォント専用のボックスフィルタ

shiro.sys : 白抜きを生成するフィルタ

smooth.sys : 本体内蔵の ROM フォントを拡大縮小してスムージングを

かけるフィルタ

tate.sys : pT_FX で必要な縦書きフォントデータを、通常の横書き用フォ

ントから生成するためのフィルタ

totex.sys : フォントマネージャで生成されたフォントを、TpX に対応

させるフィルタ

vstretch.sys : 文字を縦や横から偏平をかけるベクトルフォントフィルタ

vslant.sys : 文字に傾斜をつけるベクトルフォントフィルタ

zs.sys : ツァイトのリニアアウトラインフォント用ジェネレータ

◆ フォント定義文

フォント定義文は、実際にデバイスドライバなどで使用することができるフォントを作成するために、どのフォントドライバを、どう組み合わせるかを指定するものです。

フォント定義文のフォームは以下に示すとおりです。

- **font** フォント定義本体
- font フォントエイリアスネーム = フォント定義本体

順番は前後しますが、「フォント定義本体」のみを記述する前者のフォームについては後述することにして、まず、「フォントエイリアスネーム」をあわせて記述する後者のフォームについて説明します。このフォームは、「フォント定義本体」によってできあがったフォントにエイリアスネーム(別名)をつけるためのものです。フォントエイリアスネームには空白記号(スペースとタブ)以外であればどんなキャラクタでも使えますが、その最初は"-"から始まらなければなりません。こうしてエイリアスネームがつけられたフォントは、そのエイリアスネームを p3m ファイルに記述することができます⁶⁾。また、そのコンフィギュレーションファイル全体でフォント定義する場合にも使用できます。

なお、同じフォントエイリアスネームが複数回定義された場合は、あとに定義 されたほうが有効になります。

さて、「フォント定義本体」は、次のような再帰的なフォームを持ちます。

各「ドライバネーム」には、すでにドライバ定義文によって定義した識別子を 指定しなければなりません。ただし、「ジェネレータドライバネーム」の記述が ない(空列)場合には、ROMフォントを指定したことになります。

- フォントエイリアスネーム「フォントエイリアスネーム」は、それ自身でひとつのフォントとなります。
- ジェネレータドライバネーム フォントジャネレータを定義する識別子「ジェネレータドライバネーム」は、 それ自身でひとつのフォントとなります。
- フォント定義本体 | フィルタドライバネーム
 フォントフィルタを定義する識別子「フィルタドライバネーム」は、親フォントをひとつ指定することで、ひとつのフォントとなります。
 フォームについてみると、まず、「フォント定義本体」にフィルタドライバの入力になる親フォントを記述します。次の"|"はパイプ記号で(Human68kの COMMAND.X でいうところのパイプ記号に相当します)、その右側にフォントフィルタを定義する識別子「フィルタドライバネーム」を記述します。
- { フォント定義本体 1, ..., フォント定義本体 n } ミキサドライバネーム フォントミキサは、複数の親フォントを必要とし、ミキサ自身が親フォント をミックスしてひとつのフォントを構成します。

6)p3m ファイルとは、フォ ントマネージャが登録し たフォントとデバイスド ライバが使用するフォン トとの対応を記述した ファイルのことです。p3m ファイルへのフォントエ イリアスネームの記述例 については、List 3-56 (p.131) を参照してく フォームについてみると、左側にフォントミキサの入力となる親フォントを 書き並べ、右側にフォントミキサの出力を定義する識別子「ミキサドライバ ネーム」を記述します。

フォントマネージャのコンフィギュレーションファイルの実例として、簡単で 実用的な例を挙げておきます。

List 3-24 ● 簡単で実用的なコンフィギュレーションファイルの例

- 1: define printerDPI = 360
- 2: filter Smooth = D:/smooth.sys
- 3: generator Mincho = D:/zs.sys -c -m -s 256 \
- 4: -1 B:/Zsfont/mincho.vf1 -2 B:/Zsfont/mincho.vf2
- 5: define totex[kind,DPI] = D:/totex.sys -d \$DPI \
- 6: -j B:/TeX/fonts/\$kind\10.tfm -e B:/TeX/dump
- 7: filter TotexMinPreviewer = \$totex[min,118]
- 8: filter TotexMinPrinter = \$totex[min, \$printerDPI]
- 9: filter Reverse = D:/reverse.sys
- 10: mixer JisMix = D:/mixJIS2.sys
- 11: #
- 12: font Mincho|TotexMinPrinter
- 13: font Mincho|TotexMinPreviewer
- 14: font {Mincho, | Smooth} JisMix | TotexMinPrinter
- 15: font -rom-gothic = |Smooth|Reverse
- 16: font -rom-gothic-totex118 = -rom-gothic|TotexMinPreviewer

最後の5行がフォント定義文です。フォントマネージャは、このフォント定義 文を読み込むことでフォントの登録順序を決定し、フォントドライバの登録を行 います。

- (1) zs.sys mincho を登録する (3 行目)。
- (2) (1) を totex.sys -d 118 と totex.sys -d 360 に通す(12, 13 行目)。
- (3) ROM フォントに smooth.sys を通す (14 行目)。
- (4) (1) と (3) のフォントを mixJIS2.sys で混合する (14 行目)。
- (5) (4) を totex.sys -d 360 に通す (14 行目)。
- (6) (3) を reverse.sys に通し、-rom-gothic というエイリアスネームをつける (15 行目)。
- (7) (6) を totex.sys -d 118 に通し、-rom-gothic-totex118 というエイリアスネームをつける (16 行目)。

◆ include 文

include 文は、定義文ではありません。別のファイルに記述された定義文を参照するのに使用する制御文です。そのフォームは、以下に示すとおりです。

○ include ファイルパスネーム

「ファイルパスネーム」には、インクルードしたいファイルのパスネームを書きます。なお、ネスティングは深さ8まで許されます。include文が書いてある

と、フォントマネージャはこの行を、指定したファイルの内容で置き換えます。 この機能をイメージしてもらうための例を List 3-25 common.fm に示します。

List 3-25 ● common.fm の内容

- 1: We are boys.
- 2: You are girls.
- 3: He he hey. Let's play with us.

このとき、List 3-26 はList 3-27 のように展開されます。

List 3-26 o include 文使用例

- 1: Oh my god.
- 2: include common.fm
- 3: I feel shy.

List 3-27 e List 3-26の展開結果

- 1: Oh my god.
- 2: We are boys.
- 3: You are girls.
- 4: He he hey. Let's play with us.
- 5: I feel shy.

実際のコンフィギュレーションファイルにおける使用例は、ここに挙げるまでもないでしょうから、省略します。

◆ if 文

if 文は定義文ではありません。条件判断を行うための制御文です。if 文には、ifdef 文と ifndef 文、および ifeq 文と ifneq 文があります。

- ifdef 文は、あるマクロネームが定義されているかどうかをチェックし、定義されている場合には、指定された文を実行します。
- ifndef 文は、あるマクロネームが定義されているかどうかをチェックし、定義されていない場合に、指定された文を実行します。
- ifeq 文は、2 つのマクロネームを比較し、その展開結果が等しい場合に、指 定された文を実行します。
- ifneq 文は、2 つのマクロネームを比較し、その展開結果が等しくない場合 に、指定された文を実行します。

はじめに ifdef 文のフォームを示します。

○ ifdef マクロネーム 文

単純 ifdef 文です。「マクロネーム」で示されるマクロが定義されていたとき、指定された「文」が実行されます。ifdef 文が 1 行からなる単純な文である場合に使用します。

ただし、「文」に、もう一度 if 文を書くことはできません。たとえば、「ifdef マクロネーム ifdef \cdots 」という記述はできません。このような文を記述したい場合には、複文の ifdef 文を使ってください。

○ ifdef マクロネーム {

}

else 節をともなわない、複文の ifdef 文です。「マクロネーム」で示されるマクロが定義されていたときに実行する文を、「:」の部分に書きます。ここには、複数の文を書くことができるほか、if 文を書くこともできます。ネスティングは、深さ8まで許されます。

なお、マクロが定義されていたときに実行する文が 1 行だけで、かつ、if 文でない場合には、単純 ifdef 文を使うことをお勧めします。単純 ifdef 文を使うと、コンフィギュレーションファイルが見やすくなります。

○ ifdef マクロネーム {

:
} else {
:
}

else 節をともなう、複文の ifdef 文です。「マクロネームで示されるマクロが定義されているときに実行する文を最初の「:」に書き、マクロが定義されていないときに実行する文を else 以降の「:」に書きます。ネスティングは、深さ 8 まで許されます。

ifndef 文は、マクロが定義されているかどうかの判断が逆転して、定義されていなかった場合に指定された「文」を実行する以外は ifdef 文と同じですので、ifndef 文の説明は省略します。

次に、ifeq 文について説明します。ifeq 文は、マクロネームを 2 つ必要とし、この 2 つのマクロネームを比較することで分岐を行います。このとき、マクロのどちらかが引数をとっているものであった場合の動作は不確定ですから、ifeq 文での比較対象となるマクロは引数をとってはいけません。

ifeq 文は、以下のフォームをとります。

○ ifeq マクロネーム マクロネーム 文

単純 ifeq 文です。2 つの「マクロネーム」の展開結果が等しいときに、指定された「文」を実行します。

ただし、ifeq 文に if 文を書くことはできません。複数の文を書きたい場合には、次に説明する複文の ifeq 文を使ってください。

○ ifeq マクロネーム マクロネーム {

}

else 節をともなわない、複文の ifeq 文です。2 つの「マクロネーム」の展開結果が等しかったときに実行する文を、「:」に書きます。ここには、複数の文を書くことができるほか、if 文を書くこともできます。 ネスティングは、深さ8まで許されます。

なお、マクロが定義されていたときに実行する文が 1 行だけで、かつ、if 文でない場合には単純 ifeq 文を使うことをお勧めします。単純 ifeq 文を使うと、コンフィギュレーションファイルが見やすくなります。

○ ifeq マクロネーム マクロネーム {

} else {

else 節をともなう複文 ifeq 文です。2 つの「マクロネーム」の展開結果が等しかったときに実行する文を最初の「:」に書き、等しくなかったときに実行する文を else 以降の「:」に書きます。

ネスティングは、深さ8まで許されます。

ifneq 文は、マクロネームが等しいかどうかの判断が逆転する以外、ifeq 文と同じですので、ifneq 文の説明は省略します。

◆ warning 文、error 文

warning 文、error 文は、定義文ではありません。warning 文と error 文は、使用者に注意をうながす目的で使います。

文のフォームは以下に示すとおりです。

- warning 出力文字列
- error 出力文字列

warning 文は、「出力文字列」を画面に出力したあと、処理自体はそのまま続行します。一方 error 文は、「出力文字列」を画面に出力したあと、それ以後の処理を中止します。

3.1.5 FONTMAN のコンフィギュレーションファイル文法

ここまでに解説してきた、コンフィギュレーションファイルの各種フォームに ついて、まとめます。

define マクロ定義フォーム

書式1: define マクロネーム = 定義体

書式 2: define マクロネーム[引数 1,...,引数 n] = 定義体

機能: マクロを定義します。

解説: 引数をとらないマクロの定義例を挙げます。

List 3-28 ● 引数をとらないマクロ定義の実例

```
1: # 以下の 2 行が引数をとらないマクロ定義の実例です。
2: define freeminsize = 46
3: define freeminsize = 48
4:
5: ifdef freeminsize {
6: generator MinBitmap = /tex/fontman/bm1.sys \
7: /tex/freefont/mincho$freeminsize.bm1 \
8: -n free-ビットマップ ($freeminsize)-明朝
9: dfilter MinBitmapSmooth = /tex/fontman/smooth.sys \
10: -s 256 -p $freeminsize
```

List 3-28 は、List 3-29 のように展開されます。

List 3-29 · List 3-28 の展開結果

```
5: ifdef freeminsize {
6: generator MinBitmap = /tex/fontman/bm1.sys \
7: /tex/freefont/mincho48.bm1 \
8: -n free-ビットマップ (48)-明朝
9: dfilter MinBitmapSmooth = /tex/fontman/smooth.sys \
10: -s 256 -p 48
11: }
```

次に、引数をとるマクロの使用例を挙げます。List 3-30 は、List 3-31 に示すように展開されます。

List 3-30 e 引数をとるマクロの実例

```
1: define totex[kind] = totex.sys -j $kind\.tfm -e /dump

2: filter TotexKMin = $totex[ZSkmnpaa]

3: filter TotexKGoth = $totex[ZSkkgpaa]

4: filter TotexSMin = $totex[ZSsmnpaa]

5: filter TotexSGoth = $totex[ZSskgpaa]
```

List 3-31 e List 3-30 の展開結果

```
2: filter TotexKMin = totex.sys -j ZSkmnpaa.tfm -e /dump

3: filter TotexKGoth = totex.sys -j ZSkkgpaa.tfm -e /dump

4: filter TotexSMin = totex.sys -j ZSsmnpaa.tfm -e /dump

5: filter TotexSGoth = totex.sys -j ZSskgpaa.tfm -e /dump
```

env マクロ 環境変数参照マクロフォーム

書式: \$env[環境変数名]

機能: 環境変数の内容を参照します。

解説: たとえば、環境変数 TEXHOME が A:/TeX であった場合、List 3-32は

List 3-33のように展開されます。

List 3-32 ● 環境変数参照マクロの実例

1: define driver = \$env[TEXHOME]/fontman

List 3-33 · List 3-32の展開例

1: define driver = A:/TeX/fontman

汎用性の高いコンフィギュレーションファイルを作成したい場合には、 このマクロを使用するとよいでしょう。

generator フォントジェネレータの定義文フォーム

書式: generator ドライバネーム = ドライバ名とその引数

機能: ビットマップフォントジェネレータあるいはベクトルフォントジェネ

レータの識別子を定義します。

解説: 「ドライバネーム」は識別子で、「ドライバ名とその引数」は文字列 です。識別子の参照はフォント定義文で行います。

コンフィギュレーションファイルの実例を挙げます。

List 3-34 ● コンフィギュレーションファイルの実例

- 1: define zs = B:/Zsstaff/fonts
- 2: define fonts = B:/TeX/fonts/jfonts
- 3: define dump = B:/TeX/dump
- 4: filter Smooth = D:/smooth.sys
- 5: generator Mincho = D:/zs.sys -c -m -s 512 \
- 6: -1 \$zs/mincho.vf1 -2 \$zs/mincho.vf2
- 7: filter Reverse = D:/reverse.sys
- 8: define totex[kind,DPI] = D:/totex.sys -d \$DPI \
- 9: -j \$fonts/\$kind\10.tfm -e \$dump
- 10: filter TotexMin118 = \$totex[min,118]
- 11: filter TotexMin180 = \$totex[min,180]

List 3-34 の 5 行目でフォントジェネレータを、識別子 "Mincho" に 定義しています。

フォントジェネレータへの引数の指定方法については、フォントジェネレータごとに異なりますので、それぞれのマニュアルを参照してください。

mixer フォントミキサの定義文フォーム

書式: mixer ドライバネーム = ドライバ名とその引数

機能: ビットマップフォントミキサあるいはベクトルフォントミキサを定義

します。

解説: 「ドライバネーム」は識別子で、「ドライバ名とその引数」は文字列

です。識別子の参照はフォント定義文で行います。 コンフィギュレーションファイルの実例を挙げます。

List 3-35 ● コンフィギュレーションファイルの実例

1: define driver = \$env[TEXHOME]/fontman

2: mixer JisMix = \$driver/mixJIS2.sys

List 3-35 の 2 行目でミキサ "JisMix" を定義しています。 フォントミキサへの引数の指定方法については、フォントミキサごと に異なりますので、それぞれのマニュアルを参照してください。

filter, cfilter, dfilter フォントフィルタの定義文フォーム

書式1:filter ドライバネーム = ドライバ名とその引数

書式2: cfilter ドライバネーム = ドライバ名とその引数

書式3:dfilter ドライバネーム = ドライバ名とその引数

機能: ビットマップフォントフィルタ、ベクトルフォントフィルタ、ビットマップフォントドローア、ベクトルフォントイクストラクタなどのフォントフィルタを定義します。

- filter (ordinary filter)
 他のフィルタとプログラムセクションを共有することがある場合
 に指定します。
 - cfilter (common filter)
 フィルタどうしがプログラムセクションを共有する場合に指定します。
 - dfilter (divided filter) 他のフィルタとプログラムセクションを共有しない場合に指定します。

解説: 「ドライバネーム」は識別子で、「ドライバ名とその引数」は文字列 です。識別子の参照はフォント定義文で行います。

List 3-34 (p.119) の例では、4,7,10,11 行目がフィルタ定義文の例です。それぞれ、スムージングをかけるフィルタ "Smooth"、白黒反転させるフィルタ "Reverse"、118dpi の T_EX 情報を付加するためのフィルタ "TotexMin118"、180dpi の T_EX 情報を付加するためのフィルタ "TotexMin180"を定義しています。

フォントフィルタへの引数の指定方法については、フォントフィルタごとに異なりますので、それぞれのマニュアルを参照してください。

font フォント定義文フォーム

書式1:font フォント定義本体

書式 2: font フォントエイリアスネーム = フォント定義本体

機能: 実際のフォント生成のためのフォントドライバの組み合わせ方を指定

します。

解説: 書式 1 では、その行以前に定義済みのフォントやドライバネームを

使って新たなフォントを定義します。

書式 2 では、書式 1 と同様に新たなフォントを定義しますが、さらに、そのフォントに名前(エイリアスネーム)をつけます。

「フォント定義本体」は、List 3-36 のような再帰的なフォームを持ちます。

List 3-36 • フォント定義本体フォーム

- 1: フォントエイリアスネーム
- 2: ジェネレータドライバネーム
- 3: フォント定義本体 | フィルタドライバネーム
- 4: {フォント定義本体1,...,フォント定義本体n} ミキサドライバネーム

実用的なコンフィギュレーションファイルを挙げます。

List 3-37 ● コンフィギュレーションファイルの例

- 1: define printerDPI = 360
 - 2: filter Smooth = D:/smooth.sys
 - 3: generator Mincho = D:/zs.sys -c -m -s 256 \
 - 4: -1 B:/Zsfont/mincho.vf1 -2 B:/Zsfont/mincho.vf2
 - 5: define totex[kind,DPI] = D:/totex.sys -d \$DPI \
 - 6: -j B:/TeX/fonts/\$kind\10.tfm -e B:/TeX/dump
 - 7: filter TotexMinPreviewer = \$totex[min,118]
 - 8: filter TotexMinPrinter = \$totex[min, \$printerDPI]
 - 9: filter Reverse = D:/reverse.sys
 - 10: mixer JisMix = D:/mixJIS2.sys
 - 11: #
 - 12: font Mincho|TotexMinPrinter
 - 13: font Mincho|TotexMinPreviewer
 - 14: font {Mincho, | Smooth} JisMix | TotexMinPrinter
 - 15: font -rom-gothic = |Smooth|Reverse
 - 16: font -rom-gothic-totex118 = -rom-gothic|TotexMinPreviewer

List 3-37 の 12 行目から 14 行目が書式 1 の指定例です。15 行目と 16 行目が書式 2 の指定例です。

include include 文フォーム

書式: include ファイルパスネーム

機能: 別のファイルに記述された定義文を参照するのに使用する制御文です。

解説: 「ファイルパスネーム」には、読み込みたいファイルのパスネームを

書きます。なお、ネスティングは深さ8まで許されます。

include 文は List 3-38 のように使用します。

List 3-38 • include 文使用例

- 1: define driver = A:/tex/fontman
- 2: include \$driver/configs/drivers.def
- 3: include \$driver/configs/basicfonts.def
- 4: ifdef useTeX include \$driver/configs/texfonts.def

ifdef ifdef 文フォーム

```
書式 1: ifdef マクロネーム 文
書式 2: ifdef マクロネーム {
:
}
書式 3: ifdef マクロネーム {
:
} else {
:
```

機能: あるマクロネームが定義されているかどうかをチェックし、定義され

ている場合には指定された文を実行します。

解説: 以下、順に書式1、書式2、書式3の使用例を挙げます。

List 3-39 ● ifdef 文の使用例 書式 1

```
1: ifdef useClub define flags = -n zeit-club-\vec{\neg} > y \neq 0 \ 2: -c -s \$maxFontSizeTwice
```

List 3-40 ● ifdef 文の使用例 書式 2

```
1: ifdef useClub {
2: define flags = -n zeit-club-ゴシック \
3: -c -s $maxFontSizeTwice
4: }
```

List 3-41 · ifdef 文の使用例 書式 3

```
1: ifdef useClub {
2: define flags = -n zeit-club-ゴシック \
3: -c -s $maxFontSizeTwice
4: } else {
5: define flags = -g -s $maxFontSizeTwice
6: }
```

useClub というマクロが定義されていたら、フォント名を zeit-club-ゴシックに変えるなどの変更を行います。

ifndef ifndef 文フォーム

```
書式 1: ifndef マクロネーム 文書式 2: ifndef マクロネーム {
::
}
書式 3: ifndef マクロネーム {
::
} else {
::
}
```

機能: あるマクロネームが定義されているかどうかをチェックし、定義され

ていない場合には指定された文を実行します。

解説: 以下、順に書式1、書式2、書式3の使用例を挙げます。

List 3-42 ● ifndef 文の使用例 書式 1

1: ifndef min2font define ZSMIN = {\$ZSMIN, \$ROMMIN} JisMix

List 3-43 ● ifndef 文の使用例 書式 2

```
1: ifndef min2font {
```

2: define ZSMIN = {\$ZSMIN,\$ROMMIN}JisMix

3: }

List 3-44 • ifndef 文の使用例 書式 3

マクロ min2font が定義されてなければ、第二水準の明朝体の使用をあきらめ、フォントミキサを使って ROM フォントで代用するなどします。

ifeq ifeq 文フォーム

機能: 2 つのマクロを比較し、展開結果が等しい場合に指定された文を実行します。

解説: 以下、順に書式1、書式2、書式3の使用例を挙げます。

List 3-45 * ifeq 文の使用例 書式 1

- 1: define yes = YES
 - 2: define driver = \$env[TEXHOME]
 - 3: ifeq useBitmap yes include \$driver/configs/bitmap.fm

List 3-46 e ifeq 文の使用例 書式 2

```
1: define yes = YES
2: define driver = $env[TEXHOME]
3: ifeq useBitmap yes {
4: include $driver/configs/bitmap.fm
```

5: }

List 3-47 e ifeq 文の使用例 書式 3

```
1: define yes = YES
2: define driver = $env[TEXHOME]
3: ifeq useBitmap yes {
4:    include $driver/configs/bitmap.fm
5: } else {
6:    include $driver/configs/bitmap2.fm
7: }
```

マクロ useBitmap の展開結果が YES であれば、bitmap.fm をインクルードするなどします。

ifneq ifneq 文フォーム

機能: 2 つのマクロを比較し、展開結果が等しい場合に指定された文を実行

します。

解説: 以下、順に書式1、書式2、書式3の使用例を挙げます。

List 3-48 ● ifneq 文の使用例 書式 1

- 1: define default = ZMIN
- 2: define driver = \$env[TEXHOME]
- 3: ifneq zeitfontname default error フォント \
- 4: \$zeitfontname には未対応です

List 3-49 • ifneq 文の使用例 書式 2

```
1: define default = ZMIN
```

- 2: define driver = \$env[TEXHOME]
- 3: ifneq zeitfontname default {
- 4: error フォント \$zeitfontname には未対応です
- 5: }

List 3-50 e ifneq 文の使用例 書式 3

```
1: define default = ZMIN
2: define driver = $env[TEXHOME]
3: ifneq zeitfontname default {
4: error フォント $zeitfontname には未対応です
5: } else {
6: error フォント $zeitfontname に対応しています
7: }
```

マクロ zeitfontname の展開結果が ZMIN でなければ、未対応メッセージを出力して異常終了するなどします。

warning warning 文フォーム

書式: warning 出力文字列

機能: 「出力文字列」を画面に出力したあと、そのまま続行します。

解説: warning 文をデバッグに使用する例を挙げます。

List 3-51 e warning 文使用例

1: ifndef useTeX warning TeX 用のフォントが生成されません

マクロ useTeX が未定義の場合、ウォーニングメッセージを出力します。

error error 文フォーム

書式: error 出力文字列

機能: 「出力文字列」を画面に出力したあと、それ以後の実行を中止します。

解説: error 文を使用する例を挙げます。

List 3-52 error 文使用例

1: ifndef useZeit error Zeit 用のフォントが生成されません

マクロ useZeit が未定義の場合、エラーメッセージを出力して異常 終了します。

3.2 ····· p3m ファイル

X680x0 版 T_EX に導入された フォントマネージャシステムと、 T_EX ドライバ 群との間ではフォントネームの変換を行う必要があります。本節では、その変換 規則を書いたファイルである p3m ファイルのフォーマットについて説明します。

3.2.1 p3m ファイル概要

 T_{EX} システムでは、英語フォントはデータを pk ファイルに収めて利用します。しかし、日本語フォントはデータ量が膨大なため、英語フォントと同じように pk ファイルに収めると、ディスクスペースを大量に消費します。

そこで、X680x0 版 T_EX では、日本語フォントにかぎってフォントマネージャでリアルタイムにフォントを生成する形をとっています。

『Vol.1 — User's Guide 編』の第 3.2.1 項「概要」(p.50) で述べたように、フォントマネージャは T_{EX} で使用されるだけではなく、各種アプリケーションで利用することができる汎用のフォントマネージメントシステムです。そのフォントマネージャの汎用性を高めるため、 T_{EX} をはじめとするフォントマネージャを利用する各種アプリケーションとフォントマネージャとの間のインターフェースについては詳細な取り決めがあります。

たとえば、 $T_{\rm E}X$ システムにおけるフォントマネージャを考えた場合、 $T_{\rm E}X$ とフォントマネージャとの間でフォントネームの変換を行う必要があります。そのためのファイルが p3m ファイルです。普通に $T_{\rm E}X$ をインストールすると、 $T_{\rm E}X$ の HOME ディレクトリ内に preview.p3m と print.p3m という名前のファイルができています。preview.p3m がプレビューアを実行する際に参照される p3m ファイルで、print.p3m がプリンタドライバを実行する際に参照される p3m ファイルです。

通常、使用する場合は、これらのp3mファイルのフォーマットについて詳しく知っている必要はありません。しかし、新たなフォントを追加する場合等、通常の使用範囲を越える使い方をする場合には、p3mファイルのフォーマットと、p3mファイルの書き換えについての知識が必要になります。

本節では、print.p3m を例にとりながら、p3m ファイルの書き方について説明し、フォントマネージャで通常定義されているフォント名についても説明します。

3.2.2 p3m ファイルフォーマット

本項では、print.p3m のサンプルを例にとりながら、p3m ファイルのフォーマットについて説明します。

List 3-53 print.p3m の例

```
1: #
 2: # sample of print.p3m
 3: #
 4: 118
           min
                         -tex-高速-明朝
 5: 118
                         -tex-高速-ゴシック
           goth
                         -tex-高速-縦-明朝
 6: 118
           tmin
                        -tex-高速-縦-ゴシック
7: 118
        tgoth
 8:
                         -tex-高速-明朝
           180/min10
9:
                         -tex-明朝
           min
                         -tex-ゴシック
10:
           goth
                         -tex-縦-明朝
11:
           tmin
12.
                         -tex-縦-ゴシック
           tgoth
```

List 3-53を見てください。1~3 行目が「コメント」、8 行目が「例外定義」、 残りの行が「一般定義」となっています。

「例外定義」も「一般定義」も、

- 省略可能な基本 dpi 値
- 省略不可能な pk ファイル名
- 省略不可能なフォントエイリアスネーム (あるいはフォントネーム)
- の3つのフィールドから構成されています。

「基本 dpi 値」は、ドライバの dpi 値を特定する場合に記述します。これを明記すると、ドライバの dpi 値が明記した dpi 値に一致する場合だけ、この行の定義が有効になります。省略された場合には、ドライバの dpi 値がなんであっても、その行の指定が採用されます。

「例外定義」は、ひとつの pk ファイル¹⁾ごとに、どのフォントエイリアス²⁾ を使用するかを指定するためのものです。基本 dpi 値が明記されていれば、ドライバの dpi 値と一致した場合にかぎって採用されます。

「一般定義」は、デバイスの dpi 値が基本 dpi 値と一致する場合にかぎって、そのフォントのあらゆるポイントの、あらゆるスケールについて同一のフォントエイリアス³⁾ を採用することを表します。基本 dpi 値が省略されていれば、ドライバの dpi 値を選びません。

T_EX のデバイスドライバが、指定された pk ファイルに対してどのフォントエイリアスを採用するのか、これらの定義の解釈順序を明確に書いておきます。

- (1) まず、ファイルの最初から順に例外定義を探す。見つかったら、残りは無視される。
- (2) 例外定義がなければ、ファイルの最初から順に一般定義を探す。見つかったら、残りは無視される。

1)上の例では、180 dpi の min10.pk。

2)同じく、上の例では、 -tex-高速-明朝。

フォントネームでも同じです。

(3) 一般定義もなければ、従来の FONTMAN Ver.1 と同様に、*.pk ファイルを探す。

たとえば、List 3-54 の定義は 2 行目が優先ですが、List 3-55 のように指定すると 1 行目が優先されます。

List 3-54 • 2 行目が優先

1: min -tex-明朝

2: 180/min10 -tex-高速-明朝

List 3-55 · 1 行目が優先

1: 180 min -tex-高速-明朝 2: 118 min -tex-高速-明朝

3.2.3 フォントマネージャで定義されるフォントエイリアス

通常、p3mファイルには、フォントネームよりフォントエイリアスを書くことを心がけてください。フォントネームはすべてのフォントセットを区別するための名前であるのに対し、フォントエイリアスは機能としての名前なので、これを使用すればfontman.x が自動的に⁴⁾その機能に一番ふさわしいフォントを割り当てるようになっているからです。

本書添付のコンフィギュレーションファイル myfonts.fm で登録されている標準的なエイリアスは、次のとおりです。

4)正確には fontman.fm 等 のフォントマネージャコ ンフィギュレーションファ イル内で指定します。

List 3-56 · 標準フォントエイリアス

1: -通常 通常フォント

2: -強調 -通常 を強調したもの

3: -明朝 明朝体

4: -ゴシック ゴシック体

5: -tex-高速-明朝 TeX (主に プレビューア) 用高速明朝体

6: -tex-高速-ゴシック TeX (主に プレビューア) 用高速ゴシック体

7: -tex-明朝 TeX (主に プリンタドライバ) 用明朝体

8: -tex-ゴシック TeX (主に プリンタドライバ) 用ゴシック体

たとえば、「-tex-明朝」の場合、普通、ツァイト社のアウトラインフォント 5)を意味します。しかし、アウトラインフォントがなければ、ROM フォントを拡大・縮小したフォント 6)を使います。また、「強調」という指定にも 3 種類 7 の バリエーションがあります。これらはフォントマネージャを登録する際にユーザ の環境、あるいは趣味にあわせて決めることができます。

p3m ファイルにエイリアスネームを指定しておけば、たとえフォントがバージョンアップして、よりきれいなフォントに置き換えることになっても、変更するのはフォントマネージャのコンフィギュレーションだけですむことになり、保守がたいへん楽になります。

さて、 T_EX のデバイスドライバと関係のあるフォントエイリアス $^{8)}$ について説明しましょう。

5)たとえば、zeit-club-明 朝-diet-tex。

6)たとえば、sharp-rom-平 滑-tex。

7)白抜き、ボックス、反転 の3種類。

8)fontman.fm で登録され るフォントエイリアスで す。 9)fontman.fm で明示的に 登録します。 List 3-56で -tex が行頭についているものが $T_{\rm E}X$ 関連の必須フォントです。 プリンタの種類には関係なく、またプレビューアだろうとプリンタドライバだろうと一貫して使うことができます。しかし、他のフォントは、適宜 9) 登録しなければ使えません。たとえば、丸文字フォントを登録すると、List 3-57 のフォントが使えるようになります。

List 3-57 e 丸文字フォントエイリアス

1: -tex-丸

TeX (主にプリンタドライバ) 用丸文字体

また、ツァイトの毛筆体や教科書体を登録すると、List 3-58 のフォントが使えるようになります。

List 3-58 • 毛筆体・教科書体フォントエイリアス

1: -tex-毛筆

TeX (主にプリンタドライバ) 用毛筆体

2: -tex-教科書

TeX (主にプリンタドライバ) 用教科書体

次に、縦書きフォントを登録すると、List 3-59 のフォントが登録されます。

List 3-59 · 縦書きフォントエイリアス

1: -tex-高速-縦-明朝

TeX(主にプレビューア)用高速縦書き明朝体

2: -tex-高速-縦-ゴシック

TeX(主にプレビューア)用高速縦書きゴシック体

3: -tex-縦-明朝

TeX (主にプリンタドライバ) 用縦書き明朝体

4: -tex-縦-ゴシック

TeX (主にプリンタドライバ) 用縦書きゴシック体

もちろん、丸文字があれば、さらに List 3-60 のフォントが、ツァイトの毛筆 体や教科書体があれば、List 3-61 のフォントがそれぞれ登録されます。

List 3-60 ● 丸文字縦書きフォントエイリアス

1: -tex-縦-丸

TeX (主に previewer) 用縦書き丸文字体

List 3-61 ● 毛筆体・教科書体縦書きフォントエイリアス

1: -tex-縦-毛筆

TeX (主に printer driver) 用縦書き毛筆体

2: -tex-縦-教科書

TeX (主に printer driver) 用縦書き教科書体

毛筆体や教科書体としてはツァイト社から発売されているフォントが1種類しかありませんが、ツァイトの書体俱楽部にはどんどん新しいフォントが追加されていますし、他社のアウトラインフォントが X680x0 でも使えるようになるかもしれません。仮にフォントの実体を将来変更することになったとしても、フォントエイリアスを同じものにすることによって、修正箇所を最小限に抑えることができます。

なお、現在、どんなフォントエイリアスが登録されているかを確認するときは、fontman -a としてください。また、どんなフォントネームが登録されているかを見るときは、fontman -n とします。さらに、p3m ファイルに書くことができるフォントネームをすべて表示したければ、fontman -1 とします。詳しくは、第2.2節「FONTMAN オプション」を参照してください。



TEX Fonts

 $T_{\rm E}X$ では、METAFONT が作成する、さまざまな英数字および記号のフォントを利用することができます。本書がサポートしているのは、そのなかでも ${
m D.E.}$ Knuth 博士によって作成され、数あるフォントのなかでも標準となっている ${
m CM}$ (Computer Modern) フォントです。本章では、その多彩な ${
m CM}$ フォントを利用するために用意された ${
m LAT}_{
m E}X$ のコントロール・シーケンスの一覧、および METAFONT のフォントテーブルの一覧をお届けします。

4.1 … 特殊記号

なお、数学記号の出力を定義したコントロール・シーケンスの多くは数式モードでしか利用できませんから、注意してください。

4.1.1 主に文章中で利用する記号

パラグラフモードおよび LR モードで使用することができる、あるいは動作 モードを問わずに使用することができるというコントロール・シーケンスを紹介 しましょう。

◆ 特殊な働きをする記号

 LAT_{EX} には特殊な働きをするためにソース中にそのまま記述することができない記号がありますが、そのような記号を出力するためのコントロール・シーケンスを下表に示します。

これらのコントロール・シーケンスは \LaTeX のソースであるかぎり、モード を問わずに利用できるといってよいでしょう。

Table 4 - 1 ● 特殊な働きをする記号

出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース
\	{\tt\symbol{'134}}	{	\{	}	\}
^	{\tt\symbol{'136}}	_	_	%	\%
~	{\tt\symbol{'176}}	\$	\\$	&z	\&
				#	\#

◆ アクセント記号

パラグラフモードおよび LR モードで利用することができるコントロール・シーケンスです。

Table 4-2 o アクセント記号

出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース
ò	\'{o}	ó	\'{o}		\"{o}	ò	\.{o}
õ	\~{o}	ō	\={o}	ŏ	\u{o}	ŏ	\v{o}
ô	\^{o}	00	\t{oo}	ő	\H{o}	ó	\d{o}
g	\c{o}	0	\b{o}				

◆ そのほかの記号

以下に示す Table 4-3 中のコントロール・シーケンスは、すべてのモードで利用することができます。

Table 4 - 3 ● そのほかの記号

出力	ソース	出力	ソース
†	\dag	‡	\ddag
§	\S	9	\P
©	\copyright	£	\pounds

これに対して、以下に示す Table 4-4 はパラグラフモードおよび LR モード で利用することができるコントロール・シーケンスです。

Table 4 - 4 ● 発音記号など

出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース
æ	\ae	Æ	\AE	œ	\oe	Œ	\OE
å	\aa	Å	\AA	ł	\1	Ł	\L
Ø	\0	Ø	\0	В	\ss		
i	! "	i	?'				

4.1.2 数学記号

本項で示すコントロール・シーケンスは数式モードでしか扱うことができませんから、注意しなければなりません。

◆ ギリシャ文字

Table 4-5 ● ギリシャ文字

出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース
A	A	α	\alpha	Ξ	\Xi	ξ	\xi
B	В	β	\beta	0	0	0	0
Γ	\Gamma	γ	\gamma	П	\Pi	π	\pi
Δ	\Delta	δ	\delta	19	1,61-1	$\overline{\omega}$	\varpi
E	E	ϵ	\epsilon	P	P	ρ	\rho
		ε	\varepsilon	1.00	(53)(1)	Q	\varrho
Z	Z	ζ	\zeta	Σ	\Sigma	σ	\sigma
H	Н	η	\eta			ς	\varsigma
Θ	\Theta	θ	\theta	T	T	τ	\tau
		θ	\vartheta	Υ	\Upsilon	υ	\upsilon
I	I	ι	\iota	Φ	\Phi	φ	\phi
K	K	κ	\kappa			φ	\varphi
Λ	\Lambda	λ	\lambda	X	X	χ	\chi
M	М	μ	\mu	Ψ	\Psi	ψ	\psi
N	N	ν	\nu	Ω	\Omega	ω	\omega

◆ 矢印

Table 4-6● 矢印

出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース
←	\leftarrow	w		1	\uparrow
\Leftarrow	\Leftarrow	←	← \Longleftarrow		\Uparrow
\longrightarrow	\rightarrow	─	—→ \longrightarrow		\downarrow
\Rightarrow	\Rightarrow	\Longrightarrow	\Longrightarrow	1	\Downarrow
\longleftrightarrow	\leftrightarrow	\longleftrightarrow	\longleftrightarrow	1	\updownarrow
\Leftrightarrow	\Leftrightarrow	\iff	\Longleftrightarrow	1	\Updownarrow
\mapsto	\mapsto	├	\longmapsto	1	\nearrow
\leftarrow	\hookleftarrow	\hookrightarrow	\hookrightarrow	>	\searrow
	\leftharpoonup		\rightharpoonup	1	\swarrow
<u> </u>	\leftharpoondown	-	\rightharpoondown	1	\nwarrow
\rightleftharpoons	\rightleftharpoons	~	\leadsto		

◆ 二項演算記号

Table 4 - 7 ● 二項演算記号

出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース
土	\pm	\cap	\cap	♦	\diamond	0	\oplus
	\mp	U	\cup	\triangle	\bigtriangleup	Θ	\ominus
×	\times	₩	\uplus	∇	\bigtriangledown	\otimes	\otimes
÷	\div	П	\sqcap	⊲	\triangleleft	0	\oslash
*	\ast	Ц	\sqcup	D	\triangleright	0	\odot
*	\star	V	\vee	⊲	\lhd	0	\bigcirc
0	\circ	^	\wedge	\triangleright	\rhd	†	\dagger
•	\bullet	\	\setminus	⊴	\unlhd	‡	\ddagger
•	\cdot	1	\wr	⊵	\unrhd	П	\amalg

◆ 関係記号

Table 4-8 ● 関係記号

出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース
<	\leq	≥	\geq	=	\equiv	F	\models
\prec	\prec	>	\succ	~	\sim	1	\perp
\preceq	\preceq	≥	\succeq	~	\simeq	1	\mid
«	\11	>>	\gg	\asymp	\asymp		\parallel
	\subset	\supset	\supset	~	\approx	\bowtie	\bowtie
\subseteq	\subseteq	⊇	\supseteq	\cong	\cong	M	\Join
	\sqsubset		\sqsupset	≠	\neq		\smile
	\sqsubseteq	⊒	\sqsupseteq	÷	\doteq		\frown
\in	\in	€	\ni	\propto	\propto		
H	\vdash	4	\dashv				

◆ そのほかの数学記号

Table 4-9 ● そのほかの数学記号

出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース
×	\aleph	1	\prime	3	\exists	♦	\Diamond
\hbar	\hbar	Ø	\emptyset		\neg	\triangle	\triangle
ı	\imath	∇	\nabla	Ь	\flat	*	\clubsuit
J	\jmath	V	\surd	Ц	\natural	♦	\diamondsuit
ℓ	\ell	JaTi n	\top	#	\sharp	0	\heartsuit
80	\wp	上	\bot	\	\backslash	•	\spadesuit
R	\Re	II	M	ð	\partial		\ldots
3	\Im		\angle	∞	\infty		\cdots
\mho	\mho	A	\forall		\Box	:	\vdots
						٠.	\ddots

◆ 大きさが変化する数学記号

インライン数式環境で使用した場合とディスプレイ数式環境で使用した場合とでは出力される大きさが変化する数学記号です。以下の表において、「出力 (I)」はインライン数式環境での出力例を、「出力 (D)」はディスプレイ数式環境での出力例を示します。

Table 4 - 10 ● 大きさが変化する数学記号

出力 (I)	出力 (D)	ソース	出力 (I)	出力 (D)	ソース
Σ	\sum	\sum	Λ	\cap	\bigcap
П	П	\prog	U	U	\bigcup
П	Ц	\coprod	Ц		\bigsqcup
ſ	\int	\int	V	\vee	\bigvee
∮	\oint	\oint	٨	\wedge	\bigwedge
0	\odot	\bigodot	\otimes	\otimes	\bigotimes
\oplus	\oplus	\bigoplus	₩	+	\biguplus

◆ かっこなどの記号

Table 4 - 11 ● かっこなどの記号

出力	ソース	出力	ソース
(())
[[]]
{	\{	}	\}
L	\lfloor	J	\rfloor
ſ	\lceil	7	\rceil
<	\langle	>	\rangle
/	/	\	\backslash
	1	I	M

◆ 関数などの記号

Table 4 - 12 ● 関数などの記号

出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース
arccos	\arccos	dim	\dim	log	\log
arcsin	\arcsin	exp	\exp	max	\max
arctan	\arctan	gcd	\gcd	min	\min
arg	\arg	hom	\hom	Pr	\Pr
cos	\cos	inf	\inf	sec	\sec
cosh	\cosh	ker	\ker	sin	\sin
cot	\cot	lg	\lg	sinh	\sinh
coth	\coth	lim	\lim	sup	\sup
csc	\csc	lim inf	\liminf	tan	\tan
deg	\deg	limsup	\limsup	tanh	\tanh
det	\det	ln	\ln		

◆ アクセント記号

Table 4 - 13 ● アクセント記号

出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース	出力	ソース
â	\hat{a}	á	\acute{a}	ā	\bar{a}	à	\dot{a}
ă	\check{a}	à	\grave{a}	\vec{a}	\vec{a}	ä	\ddot{a}
$reve{a}$	\breve{a}	\tilde{a}	\tilde{a}				

4.2 …… ポイント別文字サイズ比較

以下に示すのは、ポイント別の文字サイズ比較です。

どのコントロール・シーケンスがどのポイントのフォントを出力するかについては、『Vol.1 — User's Guide 編』の第 4.5.1 項「文字の大きさを変更する」 (p.137) を参照してください¹⁾。

5pt: cmr5 and min5

SAMPLE sample みほん 見本

6pt: cmr6 and min6

SAMPLE sample みほん 見本

7pt: cmr7 and min7

SAMPLE sample みほん 見本

8pt: cmr8 and min8

SAMPLE sample みほん 見本

9pt: cmr9 and min9

SAMPLE sample みほん 見本

10pt: cmr10 and min10

SAMPLE sample みほん 見本

11pt: cmr10 \magstephalf and min10 \magstephalf

SAMPLE sample みほん 見本

12pt: cmr12 and min10 \magstep1

SAMPLE sample みほん 見本

14pt : cmr10 \magstep2 and min10 \magstep2

SAMPLE sample みほん 見本

17pt: cmr17 and min10 \magstep3

SAMPLE sample みほん 見本

20pt: cmr10 \magstep4 and min10 \magstep4

SAMPLE sample みほん 見本

25pt: cmr10 \magstep5 and min10 \magstep5

SAMPLE sample

みほん 見本

1)11, 14, 20, 25pt の英字が、やや太い線でかかれているように見えると思います。これは、これらのサイズ専用にデザインされた METAFONT のフォントがないために、10ptのフォントを単純に拡大して使用しているためです。この件についての詳細は、本書の『Vol.1 — User's Guide 編」、p.139 のコラムに示しています。

4.3 ····· Font Tables

本節には、本書の添付ディスクで構築した METAFONT システムで作成可能なフォントのうち、主に 10 ポイントのフォントにかぎってフォントテーブルを掲載しています。

4.3.1 掲載フォント一覧

掲載順序は以下のようになっています。

O Computer Modern Font Family

CM フォント・ファミリーのフォントです。フォントを、用途別およびシェイプ別に大きく分類し、この分類に従って並べています。ただし、

- (1) ここでの分類は本章筆者のきわめて個人的な趣味によるものであること
- (2) 分類の際に同じ系列にあると判断したフォントはできるだけ見開きページにまとめるように配慮した結果、掲載の順番は必ずしも使用頻度を反映していないこと

この2点には注意してください。

• Roman Fonts Variation

	cmr10	: CM roman p.146	
	cmb10	: CM bold roman p.146	
	cmbx10	: CM bold extended roman p.147	
	cmfib8	: CM roman fibonacci font p.147	
•	Slanted Rom	an Fonts Variation	
	cmsl10	: CM slanted roman p.148	
	cmbxsl10	: CM bold extended slanted roman p.148	
•	CAPS AND S	MALL CAPS FONTS	
	cmcsc10	: CM caps and small caps $\dots \dots p.149$	
•	Italic Fonts	Variation	
	cmti10	: CM text italic p.150	
	cmbxti10	: CM bold extended text italic p.150	
	cmu10	: CM unslanted italic p.151	

	Typewriter Fonts Variation
	cmtt10 : CM typewriter text p.152
	cmvtt10 : CM variable-width typewriter p.152
	cmsltt10 : CM slanted typewriter p.153
	cmitt10 : CM italic typewriter p.153
	cmtcsc10 : CM typewriter caps and small caps p.154
	cmtex10 : CM TeX extended ASCII characters p.154
	Sans Serif Fonts Variation
	cmssq8 : CM sans serif quotation style p.155
	cmssqi8 : CM sans serif quotation style slanted p.155
	cmss10 : CM sans serif p.156
	cmssdc10 : CM sans serif demibold condensed p.156
	cmssbx10 : CM sans serif bold extended p.157
	cmssi10 : CM slanted sans serif p.157
	• Etc. Fonts
	cmff10 : CM funny roman p.158
	cmfi10 : CM funny italic p.158
	cmdunh10 : CM dunhill roman p.159
	cminch : CM inch-high sans serif bold extended
	caps and digits p.160
	Math Fonts
	cmex10 : CM math extension p.163
	cmmi10 : CM math italic p.164
	cmmib10 : CM math italic bold p.165
	cmsy10 : CM math symbols p.166
	cmbsy10 : CM bold math symbols p.167
	○ LATEX Extended Font Family
	簡単な図形を描画するために用意された IATEX 用のフォントの一覧です。
	$ extbf{Lex}$ 用のフォントは、フォントファイルの頭に「1」をつけることが決ま
1) この約束事ができる前に	b b b b b b b b b b
つくられた一部の IAT _E X ソースファイルでは、「1」	lasy10 : LATEX symbols
のつかないファイル名で	lasyb10 : LATEX bold symbols p.169
フォントを参照している 場合もあります。そのよ	line10 : LATEX line p.168
うなソースを処理する場	linew10 : LATEX wide line p.169
合には、ソース自体を修 正するか、またはフォン	lcircle10 : IATEX circle p.170
トをコピーしてリネーム	lcirclew10 : LATEX wide circle p.172
するか、いずれかの手段 で対処してください。	○ METAFONT's logo, and so on
	D. E. Knuth 博士が『TeXbook』および『METAFONT book』のために作
	成した manfont など、特殊記号フォントの一覧です。

logo10	: METAFONT logo p.	.174
logobf10	: boldface METAFONT logo p.	.174
logosl10	: slanted METAFONT logo p.	.174
manfnt	: Special font for the TeX and METAFONT manuals $\ p.$.175
ascgrp	: ASCII special font family, special graphic font \dots p.	.176

4.3.2 フォントテーブルの参照にあたって

さて、テーブルの見方について、簡単に説明しておきましょう。Table 4-14 (p.143) を参照しながら読んでください。


フォントテーブルの左上にはフォントのファイル名 (の拡張子を除いた部分) を、傍注欄にはフォントの正式名称、および本書の添付ディスクによって構築した $T_{\rm E}X$ システムに用意されているデザインサイズ²⁾ を、それぞれ示しました。 Table 4-14 の場合、ファイル名 cmr10 の CM Roman フォントのフォントテーブルであり、5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17pt というデザインサイズの同名フォント³⁾ が用意されていることになります。

テキスト記述に用いる (あるいは用いることもできる) 類のフォントについては、フォントテーブルの左側にフォントの情報を示しています 4)。

- 1em当該フォントに定められている 1em の幅⁵⁾ を意味します。
- 1ex当該フォントに定められている 1ex の高さ⁶⁾ を意味します。
- height

当該フォント中、 $0\cdots 9$, $A\cdots Z$, $a\cdots z$ の ASCII コードと等しい T_{EX} の内部コードを持つ文字 7 のうち、最も高い文字の高さを意味します。 T_{EX} の世界において「文字の高さ」は、"ベースラインより上の部分の高さ"を意味します。ベースラインとは、言葉のとおり基準となる線のことです。 たとえば「ABCDEABCDE」というとき、各文字はその下端を架空の直線に揃えているように見えます。この架空の線を「ベースライン」いい、 T_{EX} はこの線にあわせて文字を並べることで組版を実現します (Fig. 4-1)。

Fig. 4-1 * フォントのベースライン、および高さと深さ



文字の「深さ」は、 一見英数字や記号に だけしか設定されて いないかのようにも 見えますが、日本語 フォントにも設定さ れています。

- フォントが何ポイントの サイズ用につくられたも のであるかを示す値のこ とをいいます。
- 3)cmr5,cmr6,...,cmr12, cmr17 があるというこ とを意味します。
- 4)情報を得るための (ソ ースレベルの) 方法に ついては、XTEXHOMEX \macros\fontbl.texを 参照してください。
- 5)1em については『Vol.1 — User's Guide 編』 の p.140 のコラムを参 照してください。
- 6)1ex については『Vol.1 — User's Guide 編』 の p.140 のコラムを参 照してください。
- 7)TeX の内部コードは ASCII コードをもとに していますから、当該フォ ントファイルが 0...9, A···· Z. a···· z を含むな ら、それらの文字自身を 示す TeX の内部コード は ASCII コードとー 致します。また、それら の文字を含まない場合で も、コード同士の対応関 係は変わりませんから、 それらの文字を含んでい るフォントテーブルと比 較することで、たやすく コード同士の対応関係を 把握することができるで しょう。

8)CM roman (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17pt)

Table 4 - 14 ● フォントテーブルのサンブル

cmr108)		'0	'1	'2	'3	14	'5	'6	'7	
	'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	- Ox
10.00002 pt	'02x	1	J	`	,	~	U	-	0	"1x
	'03x	٥	ß	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	11
1ex =	'04x	-	!	22	#	\$	%	&	,	"2x
4.30554 pt	'05x	()	*	+	,	-		/	2.0
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	;	i	=	i	?	
6.94444pt	'10x	@	A	В	C	D	E	F	G	"4x
	'11x	Н	I	J	K	L	M	N	0	4x
depth =	'12x	P	Q	R	S	T	U	V	W	"5x
1.94444pt	'13x	X	Y	Z	<u> </u>	"]	^	i di di	JA
	'14x	6	a	b	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	O.
0.0 pt	'16x	p	q	r	S	t	u	v	w	"7x
	'17x	Х	У	Z		_	"	~		1.
		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	DANA PARA

したがって、たとえば「文字"y"の高さ」という場合、「AByCD」として みると明らかな、"ベースラインより下にはみだした部分"はそれに含まれ ません。この"はみだし部分"、つまりベースラインより下の部分の高さを TpX の世界では「文字の深さ」いいます。

なお、フォントテーブル中、左見出しのイタリック体で書かれた数字 (Table 4-14 でいえば "'???x" という数字列) のベースラインと、要素となっている文字のベースラインとを揃えてあります。ベースラインの位置確認をしたい場合は参考にしてください。

Odepth

当該フォント中、 $0\cdots 9$, $A\cdots Z$, $a\cdots z$ の ASCII コードと等しい $T_E X$ の内部コードを持つ文字のうち、最も深い文字の深さを意味します。

Slant

当該フォントの傾きを意味します⁹⁾。

9)実際にはrクセント記号 を付ける位置の調整のた めに $T_{E}X$ 内部で利用さ れる値です。

また、plain T_{EX} の \char、あるいは $I\!\!A T_{EX}$ の \symbol のように、フォントの文字コード (T_{EX} の内部コード) を指定しなければならないコントロール・シーケンスを使用する場合などは、以下に示すような手順を踏んでフォントの文字コードを得てください。

○ 8 進数で文字コードを得たい場合

仮に cmr10 における「Z」の文字コードを得たいものとしましょう。

- (1) まず、cmr10 のフォントテーブルから「Z」を探します。
- (2) テーブルの左見出しにイタリック体で記述された数字に注目し、文字 コードの上位桁を得ます。

「 Z_1 の場合、' $13x^{10}$) がこれにあたります。

- (3) テーブルの上見出しにイタリック体で記述された数字に注目し、文字 コードの下位桁を得ます。 「Z」の場合、'2 がこれにあたります。
- 10)T_EX では数字の前に「,」 をつけることで、8 進数 であることを表します。

- (4) 「Z」の文字コードが '132 であることがわかりました 11)。
- 11)上位桁で x で表されて いた部分に、下位桁が収 まったわけです。

○ 16 進数で文字コードを得たい場合

仮に cmr10 における「R」および「Z」の文字コードを得たいものとしましょう。

- (1) まず、cmr10 のフォントテーブルから「R」および「Z」を探します。
- (3) 下位桁の取得には若干の注意を要します。今求めた上位桁は、フォントテーブルでいう 2 列ずつをひとつの値で示していました¹³⁾。もし、文字コードを得たい文字がこの 2 列のうちの上側の列にある場合、テーブルの上見出しにイタリック体で記述された数字が下位桁を意味します。これに対して、文字コードを得たい文字が 2 列のうちの下側の列にある場合、テーブルの下見出しにタイプライタ体で記述された数字が下位桁を意味します。

「R」は、上位桁 "5x が表すフォントテーブル上の 2 列のうち上の列に あるので、2 が下位桁にあたります。これに対し、「Z」は、上位桁 "5x が表す 2 列のうち下の列にあるので、"A が下位桁にあたります。

(4) 「R」の文字コードが "52、「Z」の文字コードが "5A であるとわかりました。

- 12)TeX では数字の前に「"」 をつけることで、16 進 数であることを表します。
- 13)16 進数で文字コードを 表す場合、上位桁はフォ ントテーブル上の 2 列ず つをひとつの値で示しま す。16 進数の "10" が 8 進数の "20" である ことを考えれば、これは 不思議でもなんでもあり ません。

4.3.3 Font Tables

それでは、次ページから始まる多種多彩なフォント群を活用してください。

4)CM roman (5, 6, 7,	$cmr10^{14)}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
8, 9, 10, 12, 17pt)	A MAN THE LAND	'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	[1]	П	Σ	Υ	"0:
	1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	Ĭ
	$10.00002 \mathrm{pt}$	'02x	1	J	`	,	~	U	-	0	"1:
		'03x	د	ß	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
	1ex =	'04x	-	!	"	#	\$	%	&	,	"2:
	4.30554 pt	'05x	()	*	+	,	-		/	4
	S De LITTER DE LA COMPTE	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3
	height =	'07x	8	9	:	;	i	=	i	?	
	6.94444pt	'10x	@	A	В	С	D	E	F	G	"4
	Belgin belging	'11x	Н	I	J	K	L	M	N	0	
	depth =	'12x	P	Q	R	S	Т	U	V	W	"5
	1.94444pt	'13x	X	Y	Z	["]	^		
	。\$1.0 AND 5.35 T	'14x	6	a	b	С	d	е	f	g	"6
	slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	
	0.0 pt	'16x	р	q	r	s	t	u	v	w	"7
	selection & Joseph C	'17x	х	у	Z	-		"	~		
	-2" 14001		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	
5)CM bold roman (10pt)	cmb10 ¹⁵⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	γ,	
,	South State of	'00x	Г	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"0
	1em =	'01x	Ф	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	
	$10.00002 \mathrm{pt}$	'02x	1	J	•	,	~	v	-	0	"1
		'03x	د	ß	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
	1ex =	'04x	-	1	77	#	\$	%	& z	,	"2
	4.44444pt	'05x	()	*	+	,	-		/	
	and the second of the second	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3
	height =	'07x	8	9	:	÷	i	=	i	?	
	6.94444pt	'10x	@	A	В	C	D	E	F	G	"4
		'11x	Н	I	J	K	L	M	N	0	
	depth =	'12x	P	Q	R	S	T	U	V	W	" 5
	1.94444pt	'13x	X	Y	Z	[66]	^	•	
		'14x	6	a	b	С	d	е	f	g	"6
	slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	
	0.0 pt	'16x	p	q	r	s	t	u	v	w	"7
		'17x	x	у	Z	-	_	"	~	••	

cmbx10 ¹⁶⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
	'00x	Г	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	
11.49994pt	'02x	1	J	`	,	~	v	-	0	"1x
	'03x	د	ß	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
1ex =	'04x	-	?	99	#	\$	%	& z	9	"2x
4.44444pt	'05x	()	*	+	,	-		/	
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	÷	i	=	į	?	
6.94444pt	'10x	@	A	В	C	D	E	F	G	"4x
	'11x	Н	I	J	K	L	M	N	О	
depth =	'12x	P	Q	R	S	Т	U	V	W	"5x
1.94444pt	'13x	X	Y	Z	[66]	^	۰	O II
	'14x	6	a	b	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	O.R.
0.0 pt	'16x	p	q	r	s	t	u	v	w	"7x
	'17x	x	у	z	_	_	"	~	••	· ·
		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

16)CM bold extended
 roman (5, 6, 7, 8, 9,
 10 12pt)

cmfib8 ¹⁷⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
	'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
1em =	'01x	ф	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	
10.49991 pt	'02x	1	J	`		~	U	-	0	"1x
	'03x	د	ß	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
1ex =	'04x	-	!	"	#	\$	%	&z	,	"2x
4.0pt	'05x	()	*	+	,	-		/	- LA
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	;	i	-	i	?	O.
$6.47223 \mathrm{pt}$	'10x	@	Α	В	С	D	Е	F	G	"4x
	'11x	Н	I	J	K	L	M	N	0	TA
depth =	'12x	P	Q	R	S	Т	U	V	W	"5x
1.52777pt	'13x	X	Y	Z	["]	^		O.A.
	'14x	(a	b	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	Ŭ.
0.0 pt	'16x	p	q	r	s	t	u	v	w	"7x
	'17x	х	у	z	-	_	"	~		
		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

17)CM roman fibonacci font (8pt)

18)CM slanted roman	cmsl10 ¹⁸⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
(8, 9, 10, 12pt)		'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
	1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	
	10.00002pt	'02x	1	J	`	,	~	U	-	0	"1x
		'03x	3	В	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
	1ex =	'04x	-	!	77	#	\$	%	&	,	"2x
	4.30554 pt	'05x	()	*	+	,	-		/	2.5
		'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
	height =	'07x	8	9	:	;	i	=	i	?	J.
	6.94444pt	'10x	@	A	В	C	D	E	F	G	"42
		'11x	H	I	J	K	L	M	N	0	
	depth =	'12x	P	Q	R	S	T	U	V	W	"52
	1.94444pt	'13x	X	Y	Z	["]	^		0.2
		'14x	"	a	b	c	d	e	f	g	"62
	slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	
	0.16667 pt	'16x	p	q	r	S	t	u	V	W	"73
		'17x	X	у	Z	v F3	-	"	~		
		0 + 5	"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	
9)CM bold extended	cmbxsl10 ¹⁹⁾		0,	'1	'2	'3	'4	'5	'6	. ,7	
slanted roman (10pt)		'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"0:
	1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	0.
	11.49994pt	'02x	1	J	•	-	~	U	-	0	"1
	1 to 10	'03x	2	ß	æ	æ	ø	Æ	Œ	Ø	1
	1ex =	'04x	-	!	99	#	\$	%	&	,	"2
	4.44444pt	'05x	()	*	+	,	-		/	
	C. TT. A.	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3
	height =	'07x	8	9	:	;	i	=	i	?	0.
	6.94444pt	'10x	@	\boldsymbol{A}	\boldsymbol{B}	C	D	E	F	G	"4
	131011	'11x	H	I	J	\boldsymbol{K}	L	M	N	0	
	depth =	'12x	P	Q	R	S	T	U	$oldsymbol{V}$	W	"5
	1.94444pt	'13x	X	Y	Z	[66]	^		J
	Figure 1	'14x	6	a	b	c	d	е	f	g	"6:
		'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	
	slant =	100					_				100000000000000000000000000000000000000
	slant = 0.16667pt	'16x	p	q	r	S	t	u	V	W	"7:
			p x	q y	r	<i>s</i>	t —	u "	v ~		"7:

$\mathtt{cmcsc10}^{20)}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
	'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	1	1	1	i	i	
11.05545pt	'02x	I	J	`	,	~	V	-	0	"1x
	'03x	٥	SS	Æ	Œ	Ø	Æ	Œ	Ø	
1ex =	'04x	-	!	"	#	\$	%	&	,	"2x
4.30554 pt	'05x	()	*	+	,	-	177	/	ZA
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	;	<	=	>	?	Ox.
6.83331 pt	'10x	@	A	В	С	D	Е	F	G	"4x
	'11x	Н	Ι	J	K	L	M	N	О	TA
depth =	'12x	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	"5x
1.94444pt	'13x	X	Y	Z	["]	^		- OA
	'14x	٤	A	В	С	D	E	F	G	·"6x
slant =	'15x	Н	I	J	K	L	M	N	0	OA
0.0pt	'16x	P	Q	R	S	Т	U	V	W	"7x
1	'17x	X	Y	Z	-	_	"	~		1 X
		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

20)CM caps and small caps (10pt)

21)CM text italic (7, 8,	cmti10 ²¹⁾		'0	'1	'2	3	14	'5	'6	77	
9, 10, 12pt)	OHULIU	'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"02
	1 em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	03
	10.22217pt	'02x	ı	J		,	~	U	-	0	"13
		'03x	3	ß	æ	œ	Ø	Æ	Œ	Ø	13
	1ex =	'04x	-	!	"	#	£	%	E	,	"23
	4.30554 pt	'05x	()	*	+	,	-		/	21
		'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"32
2	height =	'07x	8	9	:	;	i	=	i	?	3.
	6.94444pt	'10x	@	A	В	C	D	E	F	G	"43
		'11x	H	I	J	K	L	M	N	0	-1.
	depth =	'12x	P	Q	R	S	T	U	V	W	"5:
	1.94444pt	'13x	X	Y	Z	["]	^		0.
		'14x	6	a	b	c	d	e	f	g	"6:
	slant =	'15x	h	i	j	k	l	m	n	0	
	0.25pt	'16x	p	q	r	S	t	u	v	\overline{w}	"7
		'17x	x	y	z	7	1-	"	~		
			"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	
2)CM bold extended	cmbxti10 ²²⁾	9 14	'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
text italic (10pt)		'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"0:
	1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	0.
	11.8221pt	'02x	ı	J	`	,	~	U	-	0	"1
		'03x	د	ß	æ	æ	ø	Æ	Œ	Ø	
	1ex =	'04x	-	!	22	#	£	%	ಟ	,	"2
	4.44444pt	'05x	()	*	+	,	-		/	
		'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3
	height =	'07x	8	9	:	;	i	=	ં	?	
	6.94444pt	'10x	@	\boldsymbol{A}	\boldsymbol{B}	C	D	\boldsymbol{E}	F	G	"4
		'11x	H	I	J	K	\boldsymbol{L}	M	N	0	
	depth =	'12x	P	Q	R	\boldsymbol{S}	T	$oldsymbol{U}$	V	W	"5
	1.94444pt	'13x	X	Y	Z	[66	J	^	٠	
		'14x	6	a	b	c	d	e	f	g	"6:
	slant =	'15x	h	i	j	k	l	m	n	0	
	0.25pt	'16x	p	q	r	s	t	u	v	w	"7:
		'17x	\boldsymbol{x}	y	z	-	_	"	~	••	
											100

cmu10 ²³⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
	'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	
11.11111pt	'02x	ı	J		,	~	V	-	0	"1x
	'03x	د	ß	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
1ex =	'04x	-	!	"	#	£	%	હ્ય	,	"2x
4.30554 pt	'05x	()	*	+	,	-		/	
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	;	i	=	ż	Ś	O.R.
6.94444pt	'10x	@	A	В	С	D	E	F	G	"4x
	'11x	Н	I	J	K	L	M	N	О	TA.
depth =	'12x	P	Q	R	S	Т	U	V	W	"5x
1.94444pt	'13x	X	Y	Z	["]	^	•	O.
	'14x	(a	ь	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	l	m	n	0	OA
0.0pt	'16x	p	q	r	S	t	u	υ	w	"7x
	'17x	x	y	z	-	_	"	~		1.2
,		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

23)CM unslanted italic (10pt)

24)CM typewriter text	$\mathtt{cmtt10}^{24)}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
(8, 9, 10, 12pt)		'00x	Γ	Δ	0	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"0:
	1em =	'01x	Ф	Ψ	Ω	1	1	!	i	٤	
	10.4999pt	'02x	1	J	`	-	~	-	-	0	"1
		'03x	د	ß	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
	1ex =	'04x	Ш	!	11	#	\$	%	&	,	"2
	4.30554pt	'05x	()	*	+	,	-		/	
		'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	113
	height =	'07x	8	9	:	;	<	=	>	?	
	6.11111pt	'10x	0	A	В	C	D	Е	F	G	11 /
		'11x	Н	I	J	K	L	M	N	0	
	depth =	'12x	P	Q	R	S	T	U	V	W	ıı f
	2.22223pt	'13x	X	Y	Z	[1]	^	_	,
		'14x	c	a	b	С	d	е	f	g	" (
	slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	
	0.0 pt	'16x	p	q	r	s	t	u	v	W	11 -
				77	z	{	1	}	~		
		'17x	X	У		L		7	1		100
		'17x	"8	"9	"A	"B	"C	"D	"E	"F	
		17x				101			"E	"F	
5\CM_variable width	cmyt.t.10 ²⁵⁾	17x				101	"C		"E	"F	
5)CM variable-width typewriter (10pt)	cmvtt10 ²⁵⁾	'17x	"8	"9	"A	"В		"D			11/
173	${ t cmvtt10}^{25)}$		'0	'1	"A	"B	"C	"D	'6	'7	"(
173	1em =	'00x	"8 '0 Г	"9 '1 Δ Ψ	"A '2 ⊖	"Β '3 Λ	"C '4 E	"D	'6 Σ	'7 Y	
- T		'00x '01x	"8 '0 Г Ф 1	"9 '1 \(\triangle \)	"A '2 Θ Ω	"B '3 \[\Lambda \] ff	"C '4	"D '5 П fl	'6 Σ	'7 Υ	
- T	1em =	'00x '01x '02x	"8 '0 Г Ф	"9 '1	"A '2 Θ Ω	"Β '3 Λ ff	"C '4	"D	'6 Σ ffi	'7 Y	11;
- T	$1 em = \\ 10.4999 pt$	'00x '01x '02x '03x	"8 '0 Г Ф 1	"9 '1 \[\Delta \text{ \Psi} \] \[\Psi \ \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1} \text{\psi \neq 1}	"A '2 Θ Ω . æ	"Β '3 Λ ff	'4 = fi	"D '5 Π fl Æ	'6 Σ ffii -	'7 Υ ffl	11;
173	$1 \mathrm{em} = 10.4999 \mathrm{pt}$ $1 \mathrm{ex} =$	'00x '01x '02x '03x '04x	"8 '0 Г Ф 1	"9 '1 \[\Delta \] \Psi \] В в в в в в в в в в в в в в в в в в в	"A '2 Θ Ω . æ	"B '3 Λ ff . œ #	"C '4	"D 75 П п п ж ж	'6 Σ ffi - Œ &	'7 Υ ffl ο	n;
- T	1em = $10.4999pt$ $1ex =$ $4.30554pt$	'00x '01x '02x '03x '04x '05x '06x	"8 '0 Г Ф 1	"9 '1 △ Ψ Л В !	"A '2 Θ Ω . æ " *	'3 Λ fff · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"C "4	"D 75 П fl — Æ % -	'6 Σ ffii - Œ &	'7 Υ ffl ο	n;
173	1 em = $10.4999 pt$ $1 ex =$ $4.30554 pt$ $h eight =$	'00x '01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x	"8 '0 Г Ф 1 (0	"9 '1 Д Ф J В !) 1	"A '2 Θ Ω * * 2 : 2 : : : : : : : : : :	"β Λ ff · œ # + 3 ;	"C" "4" "E" fil " \$ \$, 4 i	"D "5 П п н	'6 Σ ffii - Œ &	'7 Υ ffff Ø , / 7	";
173	1em = $10.4999pt$ $1ex =$ $4.30554pt$	'00x '01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x	"8 '0 Г Ф 1 , (0 8 @	"9 '1 \(\Delta \) \(\Psi \) 1 9 А	"A '2 Θ Ω * * 2 B	"β Λ fff ce # + 3 ; C	"C" "Z" = fi	"D '5 Π fl	'6 Σ ffii - CE &z . 6 :	'7 Υ ffff σ , / 7 ?	";
- T	1em = $10.4999pt$ $1ex =$ $4.30554pt$ $height =$ $6.11111pt$	'00x '01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x '11x	"8 '0 Г Ф 1 (0 8 @ Н	"9 'I	"A '2 Θ Ω * * 2 B J	"β '3 Λ ff '2 # + 3 ; C K	'4 = fi = Ø \$, 4 i D L	"D 75 П п п ж % - 5 = Е	'6 Σ ffii - Œ & . 6 F N	'7' Y ffff - Ø , / / 7 ? G O	
173	1em = $10.4999pt$ $1ex =$ $4.30554pt$ $height =$ $6.11111pt$ $depth =$	'00x '01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x '11x '12x	"8 '0 Г Ф 1 (0 8 @ H Р	"9 '1 \(\Delta \) \(\Psi \) 1 9 А	"A '2 Θ Ω . æ " * 2 : B J R	"β '3 Λ ff Φ + 3 ; C K S	"C" "Z" = fi	"D 75 П п	'6 Σ ffii - CE &z . 6 :	'7' fffff - Ø , / 7 ? G	
173	1em = $10.4999pt$ $1ex =$ $4.30554pt$ $height =$ $6.11111pt$	'00x '01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x '11x '12x '13x	"8 '0 Г Ф 1 (0 8 @ Н	"9 'I	"A '2 Θ Ω * 2 B J R Z	'3 Λ ff '	"C "4 "E fi % \$, 4 I T "	"D '5 П п	'6 Σ ffii - Œ & . 6 F N V . ^	"7" Y fff	
	1em = 10.4999pt $1ex = 4.30554pt$ $height = 6.11111pt$ $depth = 2.22223pt$	'00x '01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x '11x '12x '13x '14x	"8 '0 Г Ф 1 (0 8 Ф Н Р X	"9 '1 Д Ф Л В В В В В В В В В В В В	"A '2 Θ Ω . æ " * 2 : B J R Z b	"β "β Λ ff œ # + 3 ; C K S [c	'4 = fi	"D "5 Π fl E % - 5 E M U]	'6 Σ ffii - CE & . 6 F N V f	77 Y ffff Ø , , / , ? G O W g	"12 "12 "13 "14 "15 "16 "16 "16 "16 "16 "16 "16 "16 "16 "16
	1em = $10.4999pt$ $1ex =$ $4.30554pt$ $height =$ $6.11111pt$ $depth =$ $2.22223pt$ $slant =$	'00x '01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x '11x '12x '13x '14x '15x	"8 '0 Г Ф 1 (0 8 @ H Р Х	"9 '1 \(\Delta \) \(\Psi \) 1 9 А I Q Y а i	"A '2 Θ Ω * 2 B J R Z b j	"β '3 Λ ff ' C K S [c k	"C" "A" E fi	"D '5 П п н	'6 Σ ffii - E & . 6 . F N V . f n	77 Y fff	"12" "2" "2" "E" "6" "6" "6" "6" "6" "6" "6" "6" "6
5)CM variable-width typewriter (10pt)	1em = 10.4999pt $1ex = 4.30554pt$ $height = 6.11111pt$ $depth = 2.22223pt$	'00x '01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x '11x '12x '13x '14x	"8 '0 Г Ф 1 (0 8 Ф Н Р X	"9 '1 Д Ф Л В В В В В В В В В В В В	"A '2 Θ Ω . æ " * 2 : B J R Z b	"β "β Λ ff œ # + 3 ; C K S [c	'4 = fi	"D "5 Π fl E % - 5 E M U]	'6 Σ ffii - CE & . 6 F N V f	77 Y ffff Ø , , / , ? G O W g	"11 "22 "32 "42

"C

"A

"8

"D

"F

cmsltt10 ²⁶⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	(m)
7 D	'00x	Γ	Δ	0	Λ	[1]	П	Σ	Υ	"Ox
1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	1	1	1	i	ż	
10.4999 pt	'02x	1	. J	`	-	~	J	W.T.		"1x
<u>.</u>	'03x	د	ß	æ	æ	ø	Æ	Œ	Ø	
1ex =	'04x	П	!	11	#	\$	%	&	,	"2x
4.30554pt	'05x	()	*	+	,	-		1	
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	;	<	=	>	?	
6.11111pt	'10x	@	A	В	C	D	E	F	G	"4x
r.	'11x	Н	I	J	K	L	М	N	0	
depth =	'12x	P	Q	R	S	T	U	V	W	"5x
2.22223pt	'13x	X	Y	Z	[\]	^	_	
	'14x	(a	b	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	O.I.
0.16667 pt	'16x	р	q	r	s	t	и	v	W	"7x
	'17x	X	у	Z	{	1	}	~		
e e		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	
								-		,
mitt10 ²⁷⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	77	4

26)CM slanted typewriter (10pt)

tt10 ²⁷⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	9 1
	'00x	Γ	Δ	0	Λ	Ξ	П	Σ	r	"Ox
1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	1	1	1	i	ė	
10.4999pt	'02x	2	J		-	~	v	10-		"1x
	'03x	د	ß	æ	æ	ø	Æ	Œ	Ø	
1ex =	'04x	Ц	!	11	#	£	%	છ	,	"2x
4.30554 pt	'05x	()	*	+	,	-	11	/	23.
1	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	-:	;	<	=	>	ે	OA
6.11111pt	'10x	0	А	В	C	D	E	F	G	"4x
2	'11x	Н	I	J	K	L	М	N	0	TA
depth =	'12x	P	Q	R	S	T	U	V	W	"5x
2.22223pt	'13x	X	Y	Z	Γ	1	J	^	_	J.
	'14x	(a	ь	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	l	m	n	0	O.
0.25pt	'16x	p	q	r	s	t	u	υ	w	"7x
	'17x	x	y	z	{	1	}	~		
,		"8	"9	"A	"B	"C	"D	"E	"F	

27)CM italic typewriter (10pt)

28)CM	typewriter	caps
and	small caps	(10pt)

$\mathtt{cmtcsc10}^{28)}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	131.0
F 7 3 18	'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
1em =	'01x	Ф	Ψ	Ω	1	1	1	i	ż	
10.4999pt	'02x	I	J	ì	-	~	J	-	•	"1x
	'03x	د	SS	Æ	Œ	Ø	Æ	Œ	Ø	
1ex =	'04x	П	!	11	#	\$	%	&	,	"2x
4.30554 pt	'05x	()	*	+	,	1-		/	
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	;	<	=	>	?	
6.11111pt	'10x	0	A	В	C	D	E	F	G	"4x
- 10 1 16	'11x	Н	I	J	K	L	M	N	0	
depth =	'12x	P	Q	R	S	T	U	V	W	"5x
1.38887pt	'13x	X	Y	Z	[1]	^	_	
	'14x	•	A	В	С	D	E	F	G	"6x
slant =	'15x	Н	I	J	K	L	М	N	0	
0.0pt	'16x	P	Q	R	S	Т	U	V	W	"7x
	'17x	х	Y	Z	{	-1	}	~		
7 7 0		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

29)CM TEX extended ASCII characters (8, 9, 10pt)

$mtex10^{29}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	(LINE)
	'00x	•	+	α	β	٨	٦	€	π	"Ox
1em =	'01x	λ	γ	δ	1	±	0	ω	д	
10.4999 pt	'02x	С	כ	n	U	A	3	8	≒	"1x
1 7 7	'03x	←	→	#	♦	<	>	=	٧	
1ex =	'04x	-8,	!	11	#	\$	%	&	,	"2x
4.30554 pt	'05x	()	*	+	,	-		/	
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	;	<	=	>	?	
6.11111pt	'10x	0	A	В	C	D	Е	F	G	"4x
5 3 9	'11x	Н	I	J	K	L	M	N	0	
depth =	'12x	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	"5x
2.22223pt	'13x	X	Y	Z	[1]	^		
	'14x	(a	b	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	
0.0 pt	'16x	p	q	r	s	t	u	v	W	"7x
	'17x	x	у	Z	{	1	}	~	ſ	
		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

${\tt cmssq8^{30)}}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	77	
0	'00x	Г	Δ	Θ	٨	Ξ	П	Σ	Υ	
1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	- fi	fl	ffi	ffl	"0x
10.00003pt	'02x	ı	J			~		-	0	"1x
	'03x	- ·	В	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	1X
1ex =	'04x	-	!	11	#	\$	%	&	,	"2x
4.16667 pt	'05x	()	*	+	,	-		/	
_	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	;	i	=	į	?	
5.55556 pt	'10x	@	А	В	С	D	E	F	G	"4x
	'11x	Н	1	J	K	L	М	N	0	
depth =	'12x	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	"5x
1.11111pt	'13x	X	Υ	Z	[11]	^		
	'14x		а	b	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	-1	m	n	0	
0.0 pt	'16x	р	q	r	S	t	u	V	W	"7x
	'17x	×	У	Z	_	-	"	~		
		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

30)CM sans serif quotation style (8pt)

$\mathtt{cmssqi8}^{31)}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
	'00x	Г	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	0.11
10.00003 pt	'02x	1	J		-	~	-	_	•	"1x
- 10	'03x		В	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
1ex =	'04x	-	!	11	#	\$	%	&	i	"2x
4.16667 pt	'05x	()	*	+	,			/	
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	-	;	i	=	ż	?	O.R.
5.55556 pt	'10x	0	A	В	С	D	E	F	G	"4x
	'11x	Н	1	J	K	L	М	N	0	**
depth =	'12x	P	Q	R	S	T	U	V	W	"5x
1.11111pt	'13x	X	Y	Z	[11	J	^		O.
	'14x	,	а	b	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	O.I.
0.21255 pt	'16x	р	q	r	5	t	и	V	W	"7x
	'17x	X	У	Z	_	_		~	3.	ı A
	100000000000000000000000000000000000000	"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

31)CM sans serif quotation style slanted (8pt)

32)CM sans serif (8, 9,	cmss10)32)		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
10, 12, 17pt)			'00x	Г	Δ	Θ	٨	Ξ	П	Σ	Υ	"02
	1em	n =	'01x	ф	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	
	10	.00002pt	'02x	1	J	`	,	~	U	-	0	"1:
			'03x	,	В	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
	1ex	=	'04x	-	!-	11	#	\$	%	&	,	"23
	4	.44444pt	'05x	()	*	+	,	-		/	
			'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3:
	heig	ght =	'07x	8	9		i	i	=	į	?	
	6	.94444pt	'10x	@	А	В	С	D	Е	F	G	"4:
		TO NO	'11x	Н	1	J	K	L	М	N	0	
	dep	th =	'12x	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	"5:
	1.	.94444pt	'13x	X	Υ	Z	[11]	^		
			'14x	,	а	b	С	d	е	f	g	"6
	slan	nt =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	
		0.0pt	'16x	р	q	r	S	t	u	V	W	"7
			'17x	X	У	z	2	-	"	~		
				"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	
B)CM sans serif demi-	cmssdc	:10 ³³⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
bold condensed (10pt)			'00x	Γ	Δ	Θ	٨	Ξ	П	Σ	Υ	"0
	1e	em =	'01x	ф	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	
	9	.49986pt	'02x	1	J	`	,	~	J	-	0	"1
		15/ 5	'03x	,	В	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
	1e	x =	'04x	-	!	"	#	\$	%	84	,	"2
	4	.72223pt	'05x	()	*	+	,	1-16		/	
		1 4	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3
	he	eight =	'07x	8	9	1:	;	i	=	i	?	
	6	.94444pt	'10x	0	Α	В	С	D	Е	F	G	"4
		100	'11x	Н	1	J	K	L	M	N	0	
	de	epth =	'12x	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	"5
	1	.66666pt	'13x	Х	Υ	Z	[44]	^		
			'14x	4	a	b	С	d	е	f	g	"6
	sla	ant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	
		0.0pt	'16x	р	q	r	S	t	u	V	w	"7
			'17x	Х	у	Z	_	_	"	~		
		7-1-1										

cmssbx10 ³⁴⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	77	
	'00x	Γ	Δ	Θ	٨	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
1em =	'01x	ф	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	O.R.
11.00006pt	'02x	1	J	`	,	~	J	-	o	"1x
	'03x	,	В	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
1ex =	'04x	-	!	"	#	\$	%	&	,	"2x
4.58333pt	'05x	()	*	+	,	- 1		/	
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	,	i	=	i	?	O.
6.94444pt	'10x	0	Α	В	С	D	E	F	G	"4x
	'11x	Н	ı	J	K	L	M	N	0	12
depth =	'12x	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	"5x
1.94444pt	'13x	Х	Υ	Z	[44]	^	•	JA
	'14x	4	a	b	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	ı	m	n	0	UA.
0.0pt	'16x	р	q	r	s	t	u	V	W	"7x
	'17x	х	У	Z	-		"	. 2	**	1
L		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	
		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	7,7	
cmssi10 ³⁵⁾	'00x	Γ	Δ	Θ	1	Ξ	П	Σ	r	
1em =	'01x	φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	"0x
10.00002pt	'02x	1	J	,	,	~	0	-	0	
10.00002p0	0 ~ 10		В	-	-		Æ	Œ	Ø	"1x

34)CM sans serif bold extended (10pt)

$\mathtt{mssi10}^{35)}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
	'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
1 em =	'01x	φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	ffl	O.R.
10.00002pt	'02x	1	J	ν.	,	v	U		o	"1x
	'03x	,	В	æ	æ	ø	Æ	Œ	Ø	11
1ex =	'04x	-	!	"	#	\$	%	&	,	"2x
4.44444pt	'05x	()	*	+	,	-		/	24
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9		;	i	=	į	?	O.A.
6.94444pt	'10x	0	А	В	С	D	Ε	F	G	"4x
1	'11x	Н	1	J	K	L	М	N	0	TA
depth =	'12x	P	Q	R	5	T	U	V	W	"5x
1.94444pt	'13x	X	Y	Z	[11]	^		J.
	'14x	1	а	Ь	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	1	m	n	0	OA
0.21255pt	'16x	р	q	r	S	t	и	V	W	"7x
	'17x	X	У	Z	-	_	"	~		I A
-,1		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

35)CM slanted sans serif (8, 9, 10, 12, 17pt)

(10pt)	$cmff10^{36)}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
		'00x	Г	Δ	Θ	٨	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox
	1em =	'01x	ф	Ψ	Ω	П	П	П	m	m	
	8.2222pt	'02x	1	J	-	-	~	-	-		"1x
		'03x	١	ß	æ	Œ	ø	Æ	Œ	Ø	
	1ex =	'04x	,	!	11	#	\$	%	&	1	"2x
	5.27776pt	'05x	()	*	+	1	-		1	2.1
		'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
	height =	'07x	8	9	:		i	=	i	?	JA.
	6.25pt	'10x	@	А	В	С	D	E	F	G	"4x
		'11x	Н	1	J	K	L	M	N	0	44
	depth =	'12x	P	Q	R	S	Т	U	V	W	"5x
	2.77776pt	'13x	X	Υ	Z	1	ш]	•		5X
		'14x	1	2	b	C	d	6	1	g	"6x
	slant =	'15x	h	i	j	K	1	m	n	0	OX
	-0.1pt	'16x	p	q	r	S	t	и	V	W	"7x
		'17x	X	У	Z	-	_	-	~		/ X
			"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	
37)CM funny italic (10pt)	cmfi10 ³⁷⁾	ſ									
			'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
	0.00	'00x	'0 Г	'1 △	'2 ⊖	'3 ^	'4 =	'5 П	'6 Σ	'7 ~	"Ox
	1em =	'00x '01x									"0x
	$1 em = \\ 10.72214 pt$		Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	
		'01x	Γ	Δ	Θ	Λ ĴĴ	Ξ fi	П	Σ	r	"0x
		'01x '02x	Г Ф	Д Ψ Э	Θ Ω	Λ ∬ -	Ξ fl -	т Л	Σ Π	r n	"1x
	10.72214pt	'01x '02x '03x	Г Ф г	Δ Ψ J J3	Θ Ω - œ	Λ ∬	= fi - ø	П fi —	Σ π - Œ	r m -	
	10.72214pt $1ex =$	'01x '02x '03x '04x	Г ф г	Δ Ψ J J3 !	ΩΩαυ	Λ JJ - @ #	= fl - Ø £	П Л ———————————————————————————————————	Σ Π - Œ	r m ø	"1x" "2x
	10.72214pt $1ex =$	'01x '02x '03x '04x '05x	Г ф г	Δ Ψ J J3 !	Θ Ω - œ "	Λ JJ - œ # +	= fl	П Л ———————————————————————————————————	区 所 - 低 む	Υ π Ø ,	"1x
	10.72214pt $1ex = 5.27776pt$	'01x '02x '03x '04x '05x '06x	Г ф г ,	Δ Ψ J J3 !	Θ Ω - @ " *	Λ ∬ ω # + 3	= fl - Ø £	П Л Æ %	Σ ji - Œ &	Υ π σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ	"1x" "2x" "3x"
	$10.72214 \mathrm{pt}$ $1 \mathrm{ex} = 5.27776 \mathrm{pt}$ $1 \mathrm{height} = 10.72214 \mathrm{pt}$	'01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x	Г ф г (0 8	Δ Ψ J J3 !)	Θ Ω 	Λ ∬ œ # + 3 ;	= n	П Л Æ % - 5	Σ	Υ	"1x" "2x
	$10.72214 \mathrm{pt}$ $1 \mathrm{ex} = 5.27776 \mathrm{pt}$ $1 \mathrm{height} = 10.72214 \mathrm{pt}$	'01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x	Г ф г , (0 8	Δ Ψ J J J 3 !) 1 9 A	Θ Ω 	Λ ∬ ∞ # + 3 ;	= fl	П Л Ж % - 5 =	Σ	Υ	"1x" "2x" "3x" "4x"
	$10.72214 \mathrm{pt}$ $1 \mathrm{ex} = 5.27776 \mathrm{pt}$ $1 \mathrm{height} = 6.25 \mathrm{pt}$	'01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x	Г ф г	Δ Ψ J J3 !) 1 9 A	Θ Ω & B J	Λ ∬ « # + 3 ; C K	= fl	П Л Æ % - 5 = Е М	Σ	Υ Μ Ø , / 7 ? G	"1x" "2x" "3x"
	10.72214pt $1ex = 5.27776pt$ $height = 6.25pt$ $depth =$	'01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x '11x	Г ф г (0 8 @ H	Δ Ψ J J3 !) 1 9 A I Q	Θ Ω & B J R	Λ ∬	= fl	П Л Æ % - 5 = Е	上がららさFNV	γ π Ø , / 7 ? G O W	"1x" "2x" "3x" "4x" "5x" "5x"
	10.72214pt $1ex = 5.27776pt$ $height = 6.25pt$ $depth =$	'01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x '11x '12x '13x	Г ф г (0 8 @ H Р	Δ Ψ J J3 !) 1 9 A I Q Y	Θ Ω & B J R Z	Λ ∬ œ # + 3 ; C K s [= fl	П Л Ж % - 5 Е М U	Σ	Υ	"1x" "2x" "3x" "4x"
	10.72214pt $1ex = 5.27776pt$ $height = 6.25pt$ $depth = 2.77776pt$	'01x '02x '03x '04x '05x '06x '07x '10x '11x '12x '13x '14x	Г ф г (0 8 @ H Р	Δ Ψ J J J J P A I Q Y a	Θ Ω - @ " * 2 : B J R Z	Λ	= fl	П Л Ж % - 5 = Е М U] е	∑がらららくFNV「」	γ	"1x" "2x" "3x" "4x" "5x" "5x"

"A

"8

"В

"C

"D

"F

"E

mdunh10 ³⁸⁾		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
	'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	[1]	П	Σ	Υ	"Ox
1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	ff	fi	fl	ffi	M	
10.00002pt	'02x	1	J	\	,	· V	U	-	0	"1x
	'03x	3	В	æ	œ	ø	Æ	Œ	Ø	
1ex =	'04x	-	!	"	#	\$	%	&	,	"2x
4.30554 pt	'05x	()	*	+	,	-		/	24
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x
height =	'07x	8	9	:	;	i	=	i	?	
9.72223 pt	'10x	@	A	В	С	D	Е	F	G	"4x
	'11x	Н	Ι	J	K	L	M	N	0	
depth =	'12x	P	Q	R	S	Т	U	V	W	"5x
1.94444pt	'13x	X	Y	Z		"		^		O.E.
	'14x		a	Ь	С	d	е	f	g	"6x
slant =	'15x	h	i	j	k	l	m	n	0	O.A.
0.0 pt	'16x	р	q	r	S	t	u	v	w	"7x
	'17x	х	у	Z	_		"	~		
		"8	"9	"A	"B	"C	"D	"E	"F	

38)CM dunhill roman (10pt)

39)CM inch-high sans serif bold extended caps and digits (10pt)

cminch39) - (1)

		'0	'1
$\begin{array}{c} \text{1em} = \\ 114.47557pt \end{array}$	'06x	0	1
1ex = 47.69814pt	'07x	8	9
$\begin{array}{c} \text{height} = \\ 72.26999pt \end{array}$	'10x		A
$\begin{array}{c} {\rm depth} = \\ 10.98503pt \end{array}$	'11x		
$slant = \\ 0.0pt$	'12x	P	Q
	'13x	"8	"g

cminch - (2)

'2	'3	'4	'5
2	3	4	5
B	C	D	
	K		
R	S		
"A	"В	"C	"D

cminch - (3)

'6	'7	
6		"3x
F	G	"4x
	M	"5x
"E	"F	

cmex1040

)	'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
'00x	()]]	"Ox
'01x	{	}	<	\rangle	I	Ш	/	\	
'02x	())					"1x
'03x		1	{	}	<	\rangle			
'04x									"2x
'05x	{	}	(\rangle	/		/		
'06x			Ī	1			ı	1	"3x
'07x	ſ)	ĺ	J	{	}	ı	Î	
'10x	()	ı	ı	(\rangle	Ц	Ш	"4x
'11x	∮	ϕ	0	\odot	\oplus	\oplus	\otimes	\otimes	
'12x	Σ	П	ſ	U	n	+	\wedge	V	"5x
'13x	Σ	П		U	\cap	+	\wedge	V -	
'14x	П	П	^	^		~	~	~	"6x
'15x							{	}	
'16x	√				1	1	Γ	11	"7x
'17x	1	+	-	_	,	7	介	+	
	"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

40)CM math extension (10pt)

41)CM math italic (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12pt)

	'7	'6	'5	'4	'3	'2	'1	'0		cmmi1041)
"0x	Υ	Σ	П	Ξ	Λ	Θ	Δ	Γ	'00x	
011	ϵ	δ	γ	β	α	Ω	Ψ	Φ	'01x	1em =
"1x	ν	μ	λ	κ	ι	θ	η	ζ	'02x	10.00002 pt
1.0	χ	φ	v	τ	σ	ρ	π	ξ	'03x	
"2x	φ	ς	ρ	\overline{w}	θ	ε	ω	ψ	'04x	1ex =
2.1	◁	D)	c	\rightarrow		_	_	'05x	4.30554pt
"3x	7	6	5	4	3	2	1	0	'06x	601
O.R.	*	>	/	<	,		9	8	'07x	height =
"4x	G	F	E	D	C	В	A	∂	'10x	6.94444pt
14	0	N	M	L	K	J	I	H	'11x	Q* 17131
"5x	W	V	U	T	S	R	Q	P	'12x	depth =
O.A.	$\overline{}$)	#	Ц	Ь	Z	Y	X	'13x	1.94444pt
"6x	g	f	e	d	c	b	a	ℓ	'14x	
O.A.	0	n	m	l	k	j	i	h	'15x	slant =
"7x	\overline{w}	v	u	t	S	r	q	p	'16x	0.25pt
1.4)	→	80	J	\imath	z	y	x	'17x	
	"F	"E	"D	"C	"В	"A	"9	"8		3 1

$cmmib10^{42)}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	17	8-17	
	'00x	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	П	Σ	Υ	"Ox	
1em =	'01x	Φ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ϵ	O.I.	
11.49994pt	'02x	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	"1x	
	'03x	ξ	π	ρ	σ	τ	v	φ	χ		
1ex =	'04x	ψ	ω	ε	θ	$\overline{\omega}$	Q	5	φ	"2x	
4.44444pt	'05x	_	_		-	с)	D	⊲	2x	
	'06x	0	1	2	3	4	5	6	7	"3x	
height =	'07x	8	9		,	<	/	>	*	O.	
6.94444pt	'10x	д	A	\boldsymbol{B}	C	D	\boldsymbol{E}	\boldsymbol{F}	G	"4x	
	'11x	H	I	J	K	L	M	N	0	12	
depth =	'12x	P	Q	R	S	T	\boldsymbol{U}	V	W	"5x	
1.94444pt	'13x	X	Y	Z	Ь	þ	#	_	<u> </u>	O.A.	
	'14x	l	a	b	c	d	e	f	g	"6x	
slant =	'15x	h	i	j	k	l	m	n	0	O.A.	
0.25pt	'16x	p	q	r	s	t	u	v	w	"7x	
	'17x	x	y	z	ı	J	60	→	^		
		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F		

42)CM math italic bold (10pt)

43)CM math symbols (5, 6, 7, 8, 9, 10pt)

$cmsy10^{43)}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7		
	'00x	-		×	*	÷	 \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau	+	干	"Ox	
1em =	'01x	0	Θ	\otimes	0	0	0	0	•		
10.00002 pt	'02x	×	=	\subseteq	⊇	<	2	\preceq	<u></u>	"1x	
	'03x	~	≈	\subset	\supset	«	>>	~	>		
1ex =	'04x	←	\rightarrow	1	1	\leftrightarrow	1	7	~	"2x	
4.30554 pt	'05x	(=	\Rightarrow	介	#	\Leftrightarrow	1	1	\propto	2.1	
	'06x	1	∞	\in	Э	Δ	∇	/	1	"3x	
height =	'07x	A	3		Ø	R	S	T	T	O.A.	
7.5pt	'10x	×	A	B	С	\mathcal{D}	E	\mathcal{F}	G	"4x	
10 6	'11x	\mathcal{H}	\mathcal{I}	\mathcal{J}	K	L	M	N	0		
depth =	'12x	\mathcal{P}	Q	\mathcal{R}	S	T	U	ν	W	"5x	
9.6pt	'13x	X	y	Z	U	n	₩	٨	V	OA.	
	'14x	H	-	L		Γ	7	{	}	"6x	
slant =	'15x	(>	-		1	1	\	?	O.A.	
0.25pt	'16x	V	П	∇	ſ	Ш	П		⊒	"7x	
	'17x	§	†	‡	9	*	\Diamond	Q	•		
		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F		

$\mathtt{cmbsy10}^{44)}$		'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
	'00x	_		×	*	0	♦	土	Ŧ	"Ox
1em =	'01x	\oplus	Θ	\otimes	0	•	0	0	•	
11.49994pt	'02x	×	=	\subseteq	\supseteq	<	\geq	\preceq	<u>_</u>	"1x
	'03x	2	~	C	\supset	«	>>	\prec	>	
1ex =	'04x	←	\rightarrow	1	1	\leftrightarrow	7	>	~	"2x
4.44444pt	'05x	=	\Rightarrow	⇑	#	\Leftrightarrow	~	/	oc ,	
	'06x	1	00	\in	Э	Δ	∇	/	1	"3x
height =	'07x	\forall	3	7	Ø	R	3	T	上	
7.5pt	'10x	×	A	B	C	\mathcal{D}	ε	\mathcal{F}	G	"4x
	'11x	\mathcal{H}	\mathcal{I}	\mathcal{J}	K	L	M	N	0	
depth =	'12x	\mathcal{P}	2	\mathcal{R}	S	T	и	V	W	"5x
9.4pt	'13x	X	y	Z	U	Λ	#	^	V	O.A.
	'14x	+	Н	L	J	Γ	7	{	}	"6x
slant =	'15x	<	>	- 1		1	1	\	?	O.L.
0.25pt	'16x	√	П	∇	ſ	П	П		⊒	"7x
	'17x	§	†	‡	¶	*	♦	♡	•	
		"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

44)CM bold math symbols (10pt)

45) LATEX symbols (5, 6, lasy10⁴⁵⁾ 7, 8, 9, 10pt)

	'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
'00x		⊲	⊴	\triangleright	⊵				"Ox
'01x									UA.
'04x									"2x
'05x	<	>		~					24.0
'06x	\mho	M		\Q					"3x
'07x			~	~	С				- Ox
	"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

46)LATEX line (10pt)

 $line10^{46)}$

	'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
'00x	/	/	/	/	1	1			"Ox
'01x	/		/	,	/	۲	4	r	UA.
'02x	_	/	4	/	1	4		4	"1x
'03x	_	A	1	4	/	-	4		1.
'04x	_	_	/	/		/			"2x
'05x	_	4	~	_	/	-		-	
'06x		~		*	1	P. C.	A	4	"3x
'07x		4	~		4.13	4	4	٧	O.A.
'10x			\	\	1	1		10.0	"4x
'11x	_	*		b	\	4	4	4	TA
'12x	_	\	4	1	1	4		4	"5x
'13x	_	~	\			Þ	4		O.A.
'14x	_	_	\	\					"6x
'15x	_	4		*	1			•	OX
'16x				4				4	"7x
'17x		4	4			*	4		(X
	"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

$lasyb10^{47)}$

	'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	77		
'00x		◁	⊴	\triangleright	\triangleright				"0x	
'01x										
'04x				"2x						
'05x	<	>	^	~					ZA	
'06x	ប	M		\Q					"3x	
'07x			~	~						
	"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F		

47)LTEX bold symbols (10pt)

$linew10^{48}$

	'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	7,7	
'00x	/	/	/	/					"Ox
'01x	/	-	/	>	/	P	4	r	O.A.
'02x	_	/	4	/	/	4		4	"1x
'03x	_	_	/	4	/	>	4	17	
'04x	_	_	/	/		/			"2x
'05x	_	4	~	A	/			-	21
'06x		~		~			A	4	"3x
'07x		4	-			_	4	▼	XC
'10x	1	1	1	1	1	1			"4x
'11x	_	>	1	b	1	1	4	1	41
'12x	_	\	4	1	1	4		4	"5x
'13x	_	~	\		1	•	4		5x
'14x	_	_	\	\		1			"6x
'15x	_	7	_	*	/			•	XO
'16x		_		4				4	117-
'17x		4	_			*	4		"7x
	"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

48)LAT_EX wide line (10pt)

49)LAT_EX circle (10pt)

 $lcircle10^{49} - (1)$

	'0	1	'2	'3
'00x	3	,		r
'01x		J		(
'02x				
'03x				
'04x				
'05x				
'14x		٥	0	0
'15x	0	0	0	0
'16x	1 1 1 2 2		•	•
'17x	•	•		
	"8	"9	"A	"B

lcircle10 - (2)

	'7	'6	'5	'4
"Ox	r	(J	`
			J	
"1x				
"2x				
"6x	0	0	0	0
				0
"7x	•	•	•	•
	"F	nE	"D	"C

	'0	'1	'2	'3
'00x	`	,		,
'01x	7)		-
'02x	7)		
'03x				
'04x				
'05x				•
'14x	•	o	0	0
'15x	0	0	0	0
'16x	.0	٠	•	•
'17x	•	•	•	•
1411	"8	119	"A	"B

lcirclew10 - (2)

	27	'6	'5	4
"0x			`	
			J)
"1x				
12				
"2x				
	10390			
"6x	0	0	0	0
_ ···OX		\bigcirc	\circ	0
"7x	120	•		
	71			
	"F	пE	"D	"C

51)METAFONT logo (10pt)

logo10⁵¹⁾

1em = 7.99997pt

1ex =0.0pt

'6 '10x F A E "4x '11x M N 0 '12x Т "5x '13x "8

'5

E

M

"D

T

"C

"C

"D

F

N

"E

'6

F

N

"E

17

0

"F

"4x

"5x

17

17

0

"4x

"5x

height =

6.0pt

depth =

0.0pt

slant =

0.0pt

0,

"8

"8

A

'10x

'11x

'12x

'13x

52)boldface METAFONT logo (10pt)

 $logobf10^{52)}$

1em = 9.39996pt

1ex =0.0pt

height =

6.0pt

depth =

0.0pt

slant =

0.0pt

53)slanted METAFONT logo (10pt)

 $logosl10^{53}$

1em = 7.99997pt

1ex =

0.0pt

height =

6.0pt

depth =

0.0pt

slant =

0.25pt

0 1 2 '3 14 '5 '10x A E '11x M '12x T '13x

"A

"B

174

$manfnt^{54)}$

54)Special font for the TeX and METAFONT manuals (10pt)

	'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
'00x	(\$)	Ж	Ж	*	Ж	Ж	А	А	"0x
'01x	A	А	А	А	А	Α	Α	Α	03
'02x	Α	۵	۵	۵	۵	-	-	0	"13
'03x		S	0	1		Ø	Ŕ	U	12
'04x	7	•	(\Diamond	0	•	83	\$	"23
'05x	M	E	T	A	F	0	N	М	
'06x	E	Т	А	F	0	N	A	•	"33
'07x	М	E	T	A	F	0	N	d	37
'10x		А	M	[T	E	F	A	"43
'11x	F	0	N		E	М	N	0	
'12x			ж		Т	一一		F	"5:
'13x			0		М	E	T	А	
'14x	<u>!</u> 7))	(r	F	0	N	"6:
'15x	М	E	Т	А	F	0	N	М	- 62
'16x	E	Т	А	F	0	N		7	"7:
'17x	>	^>→					\$	\$	
	"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

55) ASCII special font family, special graphic font (10pt) $\mathbf{ascgrp}^{55)}$

	'0	'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	
'04x	4								11.2
'05x		3				8			"2x
'06x	•	4	A	•				in	112-
'07x								BHY.	"3x
'10x	4	222	×	- 888	*		***		11.4
'11x	斯	333	8	斯					"42
'14x		75	-			-			"6x
'15x			1						
	"8	"9	"A	"В	"C	"D	"E	"F	

X68k Programming Series #3 TEX

INDEX

記号		
&	24,	94
-a		32
-buf		46
-CRLF	79,	91
-dpi	43,	61
-dump		73
-EveryRaster		87
-extraCRLF	80,	91
-FF	81,	91
-fontmanMaxSize	52,	71
-GRAM	45,	64
-graphic	82,	91
-height	47,	67
-highReso 45,	46,	47
-i=\$〈数值〉		36
-i=〈フォントネーム〉		37
-i		34
-info	41,	58
-init	78,	91
-1		31
-landscape		65
-layout	52,	71
-mag	44,	62
-mf		97
-MH		87
-MSBisLeft		75
-MSBisUpper		74
-n		33
-paperCol		50
-penCol		50
-pinBytes		76
-pinHeights		76
-pk2fontman 10, 15,	51,	70
-pk3fontman 11, 16,	51,	70
-prBufSize		77
-r		38
-Raster		86
-Raster_xPos	89,	91
-Raster_xSize	90,	91
-Raster_yPos	,	
-Raster_ySize	90,	91

-RasterOutPutOrder 88
-relative 84, 91
-remark 40, 57
-repeat 85, 91
-start 83, 91
-subst 53, 72
-timer 44, 62
-TRAM 63
-turnLeft 66
-turnRight 65
-V 29
-v 28
-vertical 65
-width 46, 67
-xOffset 48, 68
-у 97
-yOffset 49, 69
\$ 102
102
\??? 93
\ (パスの区切りとしての~) 2,24
$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
\\ 93, 103
\d (deselect) 93
\e (エスケープコード) 93
(す(改ページ)
\n (改行) 93
\r (復帰) 93
\s (サブコード)
\t (水平タブ) 93
\v (垂直タブ)93
\x?? 93 %% 93
%%
%?d
%?I
%?i 92
%?M
%?m
%0 93

	PREVIEW_P3M 11
C to select automapreger's deak	PREVIEW.CFG
cell 領域 45, 58	PREVIEW.P2M
cfilter 110, 121	PREVIEW.P3M
cmplain.base 21	PRINT_CFG
D	PRINT_P2M
define 104,117	PRINT_P3M 16, 70
dfilter 110, 121	PRINT.CFG14
dpi 96	print.cfg 55
A LEAD TO	PRINT.P2M
E	print.p2m 15, 70
env	PRINT.P3M 16, 70
error 文 101, 116, 128	print.p3m 70
61101 2 101, 110, 120	ptex.pool 4
F	The second of th
	T III.
filter 110, 121	TEXEDIT 5
font 122, 133	TEXFONTS 4
	TEXFORMATS 3
G	TEXHOME 6, 8, 13
generator 109, 119	TEXINPUTS 3
No. 70 Souther	TEXPKS 8, 13
I	TEXPOOL 4
if 文 101, 114	The same of the sa
ifdef 文 114, 124	V
ifeq 文 115, 126	virmf.x 94
ifndef 文 115, 125	virtex.x 24
ifneq 文 116, 127	9
include 文 101, 113, 123	W
inimf.x 94	warning 文 101, 116, 128
initex.x 24	
	あ
L	アクセント記号 130
landscape.sty 65, 66	一般定義
local.mf	引数 104
	エスケープキャラクタ 102
M	W 10-20-20-10-1
makefont.x 20, 95	か
MFBASES	拡大率 96
MFHOME 20, 21	概入率
MFINPUTS 18, 21	記号
MFP00L	行継続
mf.pool 19	ギリシャ文字
mixer 110, 120	空行 102
PO TOTAL CONTRACTOR OF THE POST OF THE POS	ユメント
P	コンフィギュレーションファイル . 100
p3m ファイル 112, 129	コンフィギュレーションファイル . 100 コンフィギュレーションファイル名 26
PREVIEW_CFG 9	ーンノイコエレーンヨンノノイル台 20
PREVIEW_P2M	
The same of the sa	

*		
識別子 103		
数学記号 135, 138		
制御文 101		
1=		
定義体 104		
定義文		
特殊記号		
ドライバ定義文 100, 109		
ドライバネーム 109, 112		
F 7 7 7 7 7 109, 112		
4		
な		
二項演算記号 137		
は		
7_{7} – Δ		
フォントエイリアスネーム 112		
フォントジェネレータ 109		
フォント定義文 100, 112		
フォント定義本体 112		
フォントドライバ 109		
フォントフィルタ 109, 112		
フォントミキサ 109, 112		
フォント名 96		
文 100		
ベースライン 143		
ま		
マクロ定義文 100, 104		
マクロネーム 104		
や		
矢印		
ΛH 130		
[2]		
6		
例外定義 130		
わ		
割り算ファクタ 92		

本書に添付されたディスク内の、プログラム、データおよびそれに準じるもの(以下、これらをまとめて「プログラム」と総称します)は、正しく動作することを望んで製作されていますが、その動作はいっさい保証されていません。したがって、各プログラムを使用したために生じたいかなる損害についても、以下に名前をつらねる人および法人がその補償をすることはありません。各「プログラム」は、ユーザの責任において使用してください。

また、各「プログラム」は、刊行時点の最新版を添付するように努めていますが、さまざまな理由から、必ずしも最新版ではないことがあります。この場合でも、以下で名前をつらねる者に、これに対応する義務はないものとします。

本書の内容に関するお問い合わせは、返信用の封筒に切手を貼ったものを同封のうえ、必ず封書で「ソフトバンク株式会社 ハードウェア活用書編集部 『X680x0 TeX』係」までお願い致します。なお、本書の内容以上に関するお問い合わせにはお答えしかねますので、御了承ください。

X68k Programming Series #3

X680x0 T_EX

1994年7月26日 初版第1刷発行

ましの ちくみ かわもと たくじ 著者 吉野 智興 川本 琢二

やまざき たかし じつもり ひとし

山崎 岳志 実森 仁志

発行者 橋本 五郎

発行所 ソフトバンク株式会社 出版事業部

〒103 東京都中央区日本橋浜町 3-42-3

TEL 販売 03 (5642) 8101

編集 03 (5642) 8140


印 刷 東京書籍印刷株式会社


© Printed in Japan


ISBN 4-89052-542-4


落丁本、乱丁本はお取り替えいたします。 定価は表紙に記載されています。

Cover Design = Tetsuya Yonetani Style Design = Tateaki Hori









ISBN4-89052-542-4 C0055 P9800E



3点セット定価9,800円 (セット本体9,515円 分売不可)



No la programming Series

(#3)

X680x0

TEX